

草 蟒

Python 汉化版

安装说明

- 请加入草蟒交流群，提出你的疑问、建议和反馈，或者与群主共同建设发扬草蟒语言



群名称:草蟒交流群
群 号:760167264

IDLE

1. 安装 Python 3.7.3。
2. \lib 目录下的 汉化包.py 及其他文件下载后复制到 Python 安装路径的 lib 目录下。
3. \idlelib 文件夹中的文件下载后复制到 Python 安装路径的 lib\idlelib 目录下。
4. 正常打开 Python IDLE 即可使用。

VS Code

1. 按照指南安装 Visual Studio Code。
2. 将百度网盘中 vscode 文件夹中的 MagicPython.tmLanguage.json 文件下载后覆盖 vs code 安装目录下的相应文件，例如在本人电脑中该文件位于：
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\resources\app\extensions\python\syntaxes
3. 将 vscode 文件夹中的 pythonMain.js 文件下载后覆盖 vs code 安装目录下的相应文件, 比如在本人电脑中该文件位于：
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\resources\app\extensions\python\out
4. 打开VS Code，在其插件窗格中输入“chinese”，选中并安装VS Code简体中文包。
5. 在插件窗格中输入 Code Runner，选中该插件并安装。
6. 将 vscode 文件夹中的 运行中文程序.py 下载后放到你的工作目录下，用于支持 VS Code 环境下的程序运行。
7. 在 VS Code 中打开工作目录后，点击左下角的“设置”，在搜索框中输入 code runner: Custom Command，然后在其下方的文本框中将 echo Hello 更改为：python <你的工作目录>\运行中文程序.py \$fullName。编写好中文程序后，在当前文件编辑器中按 Ctrl+Alt+K 键即可运行。
8. 如果你想使用 VS Code 的 ms-python 插件功能，安装插件后请将 vscode 文件夹中的 extension.js 文件下载后覆盖 ms-python 插件安装目录下的相应文件，比如在本人电脑中该文件位于：
C:\Users\Administrator\.vscode\extensions\ms-python.python-2019.4.12954\out\client
9. 注意：使用 ms-python 插件会显示恼人的警示波浪线，这不会影响程序运行。

中英文关键词对照表

假 False	空 None	真 True	且 and	或 or	是 is	非 not	定义 def
返回 return	类 class	从 from	导入 import	用 with	为 as	取 for	在 in
如果 if	不然 elif	否则 else	只要 while	过 continue	跳出 break	尝试 try	捕获 except
示警 raise	最后 finally	断言 assert	删除 del	全局 global	非局部 nonlocal	雷锋 lambda	无操作 pass
生成 yield	异步 async	等待 await	不在 not in	不是 is not			

中英文内置函数对照表

输出 print	输入 input	评估 eval	绝对值 abs	最大值 max	最小值 min	求和 sum	指数 pow	商和余数 divmod	舍入 round
复数 complex	布尔 bool	整数 int	字符串 str	浮点数 float	元组 tuple	列表 list	字典 dict	集合 set	长度 len
二进制 bin	八进制 oct	十六进制 hex	字符 chr	U码 ord	字节数组 bytearray	字节 bytes	枚举 enumerate	格式化 format	范围 range
映射 map	全部为真 all	任一为真 any	反转 reversed	排序 sorted	打开 open	执行 exec	编译 compile	断点 breakpoint	可否调用 callable
删除属性 delattr	获取属性 getattr	设置属性 setattr	有否属性 hasattr	名录 dir	帮助 help	过滤器 filter	迭代 iter	下一个 next	哈希 hash
标识 id	是否实例 isinstance	是否子类 issubclass	对象 object	静态方法 staticmethod	类方法 classmethod	内存视图 memoryview	类型 type	切片 slice	超类 super
属性 property	冻结集合 frozenset	对象属性 字典 vars	局部变量 字典 locals	全局变量字典 globals	原样输出 repr	打包 zip	__导入__ __import__ —	退出 exit	ascii 中英文相同