

# Taller de Instalación y Configuración de Aplicaciones


## Guia de Trabajo 1.3- Subir archivos al servidor por FTP

### WINSCP


Las herramientas de FTP nos permiten conectarnos a nuestro servicio de hosting y subir archivos desde una interfaz muy similar al explorador de Windows.

#### Primera parte - Descarga e instalación de WinSCP


Paso 1 - Descargar e instalar la herramienta WinSCP (<https://winscp.net/eng/download.php>)



Una vez descargado instalar la aplicación desde el instalador dejando las opciones por defecto haciendo clic en “Aceptar” y luego siempre en siguiente (Next) y por ultimo “Instalar”.




En caso de que tenga otras herramientas de FTP instaladas en su sistema operativo el instalador le consultará si quiere importar los sitios almacenados Responder NO



Una vez completada la instalación, iniciar la herramienta (destilar la opción de “abrir sitio web de ayuda”):





## Segunda parte - Usando la herramienta para subir archivos al servidor (uso básico)

Para usar WinSCP, deberás tener presente los datos de conexión que te proporcionará el servicio de hosting que estás utilizando:

En general los datos son similares a:

FTP UserName / Usuario

FTP Password / Clave

FTP HostName (URL) / Nombre o IP del Servidor

Es importante aclarar que para poder usar esta herramienta, deberás tener habilitado el puerto FTP (Puerto 21) en la conexión a Internet que estás utilizando. Si no tienes acceso debes consultar al Administrador de la Red.

### Paso 1 - Conectarse al servidor

WinSCP solicita estos datos al inicial por primera vez la ejecución y los deja almacenados para luego poder conectarse.

**Iniciar sesión**

Nuevo sitio

Sesión

Protocolo: FTP Cifrado: Sin cifrado

Nombre o IP del servidor: ftp.byethost11.com Puerto: 21

Usuario: b11\_22285274 Contraseña: .....

☐ Modo anónimo

Guardar Avanzado...

Herramientas Administrar Conectar Cerrar Ayuda

Completar el formulario con los datos proporcionados por el servicio de hosting.  
Importante: En el campo Protocolo, seleccionar la opción FTP.

Luego hacer clic en Guardar para dejarlos datos almacenados.

**Guardar sitio**

Nombre: TallerDeploy - Byethost

Grupo: «ninguno»


☐ Guardar contraseña (no recomendado)

☐ Crear icono de acceso directo en el escritorio

Aceptar Cancelar Ayuda

Luego hacer clic en Conectar.


Si los datos están correctos y se logra establecer la conexión, se despliega la interfaz principal de la herramienta :



En donde nos centraremos en los siguiente elementos de su interfaz:


- 1 - Barra de Conexión
- 2 - Explorador de archivos locales (tu PC)
- 3 - Explorador de archivos del servidor (carpetas del servicio de hosting)

A su vez observaremos que en el Explorador de archivos del servidor, veremos la carpeta tal como está actualmente en el servicio de hosting, incluyendo todas las subcarpetas y archivos.




## Paso 2 - Transferencia de archivos.


Para transferir archivos del de nuestra máquina al servidor y viceversa, solo es necesario seleccionarlos y arrastrarlos de un lugar a otro, o sea del explorador de archivos local (2) al explorador de archivos del servidor (3) , o en sentido contrario . Una vez realizado este proceso, veremos que cada uno de los archivos y carpetas comienzan a transferirse de un lugar a otro.




Al arrastrar los archivos del directorio local al remoto se solicita confirmación para iniciar la transferencia. Hacer clic en “Aceptar”







Una vez culminada la transferencia podremos ver el resultado en el explorador de archivos remoto (servidor)



Puedes conocer un poco más de WinSCP ingresando a:

<https://winscp.net/eng/docs/start>