

Taller de Instalación y Configuración de Aplicaciones


Guia de Trabajo - Subir archivos al servidor por FTP

FileZilla

Las herramientas de FTP nos permiten conectarnos a nuestro servicio de hosting y subir archivos desde una interfaz muy similar al explorador de Windows.

Primera parte - Descarga e instalación de FileZilla

Paso 1 - Descargar e instalar la herramienta FileZilla (<https://filezilla-project.org/>)



Seleccionar la descarga de FileZilla Client para el Sistema Operativo en el cual está trabajando.




Seleccionar la versión Standard de la herramienta (no descargar FileZilla Pro)

Please select your edition of FileZilla Client


	FileZilla Pro	FileZilla
Standard FTP	Yes	Yes
FTP over TLS	Yes	Yes
SFTP	Yes	Yes
Amazon S3	Yes	-
Microsoft Azure Blob and File Storage	Yes	-
Google Cloud Storage	Yes	-
WebDAV	Yes	-


[Select](#) [Download](#)

Una vez descargado instalar la aplicación desde el instalador dejando las opciones por defecto haciendo clic en “I Agree” y luego siempre en siguiente (Next).



Una vez completada la instalación, iniciar la herramienta:





Segunda parte - Usando la herramienta para subir archivos al servidor (uso básico)

Para usar FileZilla, deberás tener presente los datos de conexión que te proporcionará el servicio de hosting que estás utilizando:

En general los datos son similares a:


FTP UserName

FTP Password

FTP HostName (URL)

Es importante aclarar que para poder usar esta herramienta, deberás tener habilitado el puerto FTP (Puerto 21) en la conexión a Internet que estás utilizando. Si no tienes acceso debes consultar al Administrador de la Red.

La interfaz de la herramienta es similar a la siguiente imagen:



En donde nos centraremos en los siguiente elementos de su interfaz:


- 2 - Barra de Conexión rápida
- 3 - Mensajes de conexión y transferencia de archivos
- 4 - Explorador de archivos locales (tu PC)
- 5 - Explorador de archivos del servidor (carpetas del servicio de hosting)
- 6 - Cola de transferencia (indica el estado de transferencia de los archivos)

Paso 1 - Conectarse al servidor


En la barra de conexión rápida ingresar los datos de acceso y hacer clic en “Conexión Rápida”:

Servidor: ftp.byethost11.co	Nombre de usuario: b11_22285274	Contraseña: ●●●●●●●●	Puerto:	Conexión rápida ▼
-----------------------------	---------------------------------	----------------------	---------	-------------------


Se iniciará el proceso de conexión. Puede ser que se despliegue una ventana que advierte sobre un certificado desconocido del servidor. Esto es un elemento de seguridad de la conexión. Debemos hacer check en “Siempre confiar en el certificado en futuras sesiones” y luego clic en Aceptar.



Si la conexión fue exitosa debemos observar un mensaje similar al siguiente en la ventana de mensajes de conexión:




A su vez observaremos que en el Explorador de archivos del servidor, veremos la carpeta tal como está actualmente en el servicio de hosting, incluyendo todas las subcarpetas y archivos.



Paso 2 - Transferencia de archivos.

Para transferir archivos del de nuestra máquina al servidor y viceversa, solo es necesario seleccionarlos y arrastrarlos de un lugar a otro, o sea del explorador de archivos local (4) al explorador de archivos del servidor (5) , o en sentido contrario . Una vez realizado este proceso, veremos que cada uno de los archivos y carpetas se colocan en la Cola de transferencia (6) y comienza la transferencia.



Puedes conocer un poco más de FileZilla ingresando a:

[https://wiki.filezilla-project.org/FileZilla_Client_Tutorial_\(es\)](https://wiki.filezilla-project.org/FileZilla_Client_Tutorial_(es))
<https://raiolanetworks.es/blog/manual-filezilla-cliente-ftp/>