


Taller de Instalación y Configuración de Aplicaciones


Auxiliar Guía de Trabajo 2.1 - Configurar Proxy de Windows

Parte 1 - Configuración Proxy de Windows desde configuración.


Paso 1: Dar click derecho sobre el Inicio y elegir “Configuración”.




Paso 2: Dar click en “Configuración”.



Paso 3: Dar click en “Red e Internet”




Paso 4: Dar click en “Proxy”



Paso 5: Proxy Automático. Por defecto está seleccionado “Detectar la configuración automáticamente”, en los laboratorios de ort, encontraremos también una configuración manual.

Para nuestras prácticas deberemos desactivar el proxy automático y el manual para poder acceder desde el Host a la VM.

Recordar dar click en “Guardar” si realizamos cambios. En el Guardar correspondiente.



Proxy

Configuración automática del proxy

Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no es aplicable a conexiones VPN.

Detectar la configuración automáticamente

☒ Activado

Usar script de instalación

☐ Desactivado

Dirección de script

Guardar

Configuración manual del proxy

Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no es aplicable a conexiones VPN.

Usar servidor proxy

☐ Desactivado

Dirección

Puerto

Usa el servidor proxy excepto para direcciones que empiecen con las siguientes entradas. Usa punto y coma (;) para separar entradas.


☐ No usar el servidor proxy para direcciones locales (intranet)

Guardar

Paso 6: Proxy Manual. Activar o Desactivar el Proxy manual.

Para acceder desde el Host a la VM debemos desactivar el proxy automático y el manual. Y para volver a navegar en el Host, debemos activarlo.

Recordar dar click en “Guardar” si realizamos cambios. En el Guardar correspondiente.



Proxy

Configuración automática del proxy

Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no es aplicable a conexiones VPN.

Detectar la configuración automáticamente

☒ Activado

Usar script de instalación

☐ Desactivado

Dirección de script

Guardar

Configuración manual del proxy

Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no es aplicable a conexiones VPN.

Usar servidor proxy

☒ Activado

Dirección

http://miproxy.com

Puerto

4455


Usa el servidor proxy excepto para direcciones que empiecen con las siguientes entradas. Usa punto y coma (;) para separar entradas.

☐ No usar el servidor proxy para direcciones locales (intranet)


Guardar

Parte 2 - Configuración Proxy de Windows desde Panel de Control.


Paso 1: Dar click en el botón Inicio.




Paso 2: Escribir sin haber dado otro click; “Panel” y dar click en Panel de Control




Paso 3: Click en “Redes e Internet”. (Notar que en Ver por: está seleccionado “Categoría”)




Paso 4: Click en “Opciones de Internet”.



Paso 5: Click en “Conexiones”.



Paso 6: Click en “Configuración de LAN”



Paso 7: Por defecto está seleccionado “Detectar la configuración automáticamente”, en los laboratorios de ort, encontraremos además una configuración manual.

Para nuestras prácticas deberemos desactivar el proxy automático y el manual para poder acceder desde el Host a la VM

Recordar dar click en “Aceptar” si realizamos cambios.

