


Relatório – Administração de Redes


Nome: Lucas Guimarães Mendes

Turma: TH3



Para adicionar a função Serviços de Terminal localize o ícone Gerenciador de Serviços no canto inferior esquerdo.





Logo após selecione o + na opção Funções e em seguida Adicionar Funções no lado direito.




Em Funções de Servidor selecione as opções Serviços de Terminal e Servidor Web.




Logo após selecione as subfunções Terminal Server e TS Web Access.




Selecione a opção Próximo até chegar na figura abaixo; Nela selecione a opção “Não exigir Autenticação em Nível de Rede” que evitará certas restrições para manuseio.




Na janela seguinte selecione para configurar mais tarde.





Para finalizar selecione a opção “Instalar”. E logo após reinicialize a máquina para salvar as alterações.





A imagem abaixo mostra as funções instaladas:




Para alterar as configurações dos serviços de terminal para permitir mais de uma sessão para o mesmo usuário, selecione a opção Funções e no sinal + do Serviço de Terminal e em seguida Configurações de Serviço de Terminal.




Em Restringir cada usuário a uma sessão clique duas vezes. Na janela que abrir desmarque a opção “Restringir” cada usuário a uma sessão e selecione a opção Aplicar e Ok.





Para realizar a conexão de área de trabalho remota do Windows Server 2008 através de um Windows como, por exemplo, Windows 10 você deve digitar Conexão de Área de Trabalho Remota no menu iniciar e entrar no aplicativo.




Em seguida digite o ip ou nome da máquina em que deseja se conectar na janela que abrir.




Em seguida solicitará o usuário e a senha, para que se possa entrar.



Para identificar a linha correspondente à sessão com o nome da máquina do usuário que se conectou, entre em Gerenciador de Serviços de Terminal que esta contida dentro do item Serviços de Terminal.



Entre na aba Sessões, e achará o nome da máquina que se conectou.



Para desconectar a sessão de algum usuário conectado, basta clicar com o botão direito sobre o nome da máquina desejada e selecionar a opção Desconectar-se.

