

# Nova forma de comunicação Vero Smart V2 (ZPOS)

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Nova forma de comunicação Vero Smart V2 (ZPOS)

Neste artigos iremos demonstrar como realizar a configuração para realizar a venda com a Vero

### Requisitos mínimos:

- *Versão do Windows:* Windows 10 ou superior
- *Aplicativo na maquininha:* Deve ser instalado o APP na maquininha, esse aplicativo deverá estar com versão 1.0.4 ou superior

### Modelos no qual são recomendados e testados pela Zucchetti

- Sunmi P2
- GPOS700X
- Positivo L300
- N 950

### Bandeiras aceitas atualmente pela VERO:

- BANRICOMPRAS
- MASTERCARD
- VISA
- ELO
- PIX
- VERDECARD
- BANRICARD
- VR BENEFICIOS
- CABAL VALE
- CABAL
- SODEXO
- ALELO
- TICKET
- GREEN CARD
- SENFF

**Atualizado em: 04/12/2023**

## Procedimento

Primeiramente seu sistema deverá estar atualizado com a build relativa a seu sistema **clique aqui** ([https://suporte.compufour.com.br/download/baixar\\_arquivos](https://suporte.compufour.com.br/download/baixar_arquivos)) para acessar e baixar a build;

Também é necessário efetuar a instalação do Integrador Z-POS, vá até **Configurações (F10) - TEF/POS - Aba ZPOS** - clique no icone indicado na imagem a baixo;

## Configurações

- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Contingência da NFC-e
- Gaveta
- Desoneração
- **TEF / POS**

TEF Stone **ZPOS**

Integração ZPOS x POS

Máquina/IP ZPOS: LOCALHOST Porta: 3330 Espera (min): 2 ☐ Imprimir no POS ☒

Caixa: 001 Integradora: Vero - Banrisul Nº serial do POS: Modelo POS: ☒


Caixa	Integradora	Nº serial do POS	Modelo POS	Cód
▶				

☒


ESC - Cancelar

F3 - Gravar


Após clicar nesse botão, irá apresentar uma mensagem informando para aguardar e começará o download;




Quando concluir, clicando em **SIM**, será aberto o instalador do ZPOS;



Aguarde o ZPOS ser instalado em seu computador, após concluir a instalação, mantenha a opção para executar marcada e clique em **Concluir**;



O ZPOS ficará em execução na bandeja do windows, próximo ao relógio, nos ícone ocultos, sua execução ficará em segundo plano;



## Configuração no sistema

Após atualizar o sistema e instalar o ZPOS, acesse seu emissor de **NFCe/Cheff/VendaGerencial** ou **ClippMEI**, clique em **Configurações (F10) - TEF/POS - Aba ZPOS**.

Antes de configurar clique na opção indicada pela seta para testar a conexão com o app **ZPOS** instalado anteriormente.

- **Campo Máquina/IP ZPOS:** Já vem por padrão como Localhost e porta 3330. Para utilizar local isso já é suficiente;
- **Número serial do POS:** Basta adicionar o serial do POS e trabalhar normalmente. Se for utilizar em servidor e terminal é necessário adicionar o nome da máquina ou IP do micro onde o ZPOS está rodando (poderá deixar ele rodando em qualquer micro);
- **Modelo POS:** Caso possua o modelo L300 ou P2, selecione a opção L300/P2, caso tenha um diferente, coloque a opção Outros;
- **Ao gravar a configuração vai ser feito o teste de conexão;**
- **Espera (min):** É o tempo que o sistema irá aguardar para ter retorno do ZPOS, se não houver retorno, irá apresentar uma mensagem para que outra forma de pagamento possa ser escolhida. (O tempo padrão será de 2 minutos, você poderá alterar entre 1 e 5 minutos).

## Algumas considerações

**Deve ser instalado o APP na maquininha, esse aplicativo deverá estar com versão 1.0.4**

*O integrador ZPOS inicializa com o Windows, se você desligar o micro, ao ligar novamente ele será automaticamente acionado junto ao relógio do windows;*

*Sobre a configuração do nome do micro: Localhost só vai funcionar quando usado no servidor no micro que está rodando o ZPOS, se o ZPOS estiver rodando em outro micro não vai funcionar. Quando for Servidor e Terminal deverá ser utilizado o IP do micro ou nome do micro onde está rodando o ZPOS.*

*Se tiver uma transação em andamento na maquininha POS e outro caixa enviar mais uma transação será apresentada a seguinte mensagem:*

***Existe uma transação em andamento, aguarde a conclusão da mesma e tente novamente. Ok***

## Listagem de possíveis erros

Clicando aqui você poderá ter acesso ao documento com os principais erros e qual ação tomar, lembres-se de entrar em contato diretamente com o Banrisul em caso de dúvidas referente a esses erros.

([https://drive.google.com/file/d/1bW3aVKOhp5OY7JF3kyLJ\\_7JioqV8PkdQ/view](https://drive.google.com/file/d/1bW3aVKOhp5OY7JF3kyLJ_7JioqV8PkdQ/view))

Neste artigo iremos destacar os pontos principais da configuração da V2 da Z-POS.