


# Alterando o Nome do Computador - Windows 8

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Para alterar o nome do computador no Windows 8 siga os procedimentos a seguir:


1. Na Área de trabalho do Windows 8, utilize o atalho “Tecla do Windows + C” para acessar a Charms Bar.
2. Agora, clique sobre a opção “Configurações” e, em seguida, escolha o item “Painel de Controle”.




3. Já na tela do Painel de controle, abra “Sistema e Segurança” e após “Sistema”.
4. Clique na Opção “Alterar Configurações”.

Nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho


Nome do computador: Adilson-Sup  
Nome completo do computador: Adilson-Sup  
Descrição do computador:  
Grupo de trabalho: COMPUFOUR



5. Na janela que abrir, acesse a guia “Nome do Computador” e clique no botão “Alterar”, conforme imagem abaixo:



6. Para finalizar, insira o nome que você deseja no campo “Nome do computador”, mantendo apenas letras, sem acentos ou caracteres especiais. Ex: Servidor, Terminal. Clique em “OK” para que as alterações sejam aplicadas e reinicie o computador.



**IMPORTANTE:** Caso o sistema já esteja instalado e a utilização deste tutorial é para ajuste, após a alteração do nome deverá ajustar também o arquivo Clipp.ini seguindo os procedimentos:

- Acesse o diretório do programa C:\Arquivos de programas\Compufour\CLIPP\EXE (ou clique com o botão

contrário do mouse sobre o ícone do programa Clipp Store na área de trabalho, vá até Propriedades, clique em Abrir Local do Arquivo ou Localizar destino), encontre o arquivo clipp ou clipp.ini, exclua o mesmo. Ainda na pasta do sistema, localize e execute o arquivo IP.EXE, execute-o e faça o teste.

- Outra forma de realizar o ajuste, é abrir o arquivo CLIPP.INI, que está na pasta de instalação do programa, com o Bloco de notas e ajustar o nome do computador na linha Database="NOME DO COMPUTADOR":C:\Program Files (x86)\CompuFour\Clipp\BASE\CLIPP.FDB para o mesmo nome do computador informado no Servidor.

Exemplo: Caso o nome do computador é Servidor, a linha de configuração no arquivo deve ser Database=Servidor:C:\Program Files (x86)\CompuFour\Clipp\BASE\CLIPP.FDB

Caso seu computador possua IP fixo para o servidor, é aconselhável que utilize o mesmo. Exemplo: Database=192.168.1.10:C:\Program Files (x86)\CompuFour\Clipp\BASE\CLIPP.FDB