

## Utilizando MFe sem Integrador

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Utilizando MFe sem Integrador

Como todos sabem, clientes do Ceará precisam utilizar o MF-e (Módulo Fiscal Eletrônico), atualmente é necessário possuir comunicação pelo Integrador, processo que não é mais necessário pois a comunicação será feita por dlls.

**ATENÇÃO!** Os procedimentos abaixo são técnicos, então qualquer dificuldade que tenha, chame um técnico em informática de sua confiança para realizar os procedimentos!

**Segundo ponto:** Você precisa ter o driver do MFe instalado em seu micro, para esse processo, recomendamos verificar com o técnico em informática!


### Procedimento

**ATENÇÃO!** Antes de iniciar o procedimento, acesse o **PAINEL DE CONTROLE** e **DESINSTALE** o integrador da SEFAZ, ele não pode estar instalado para que o processo ocorra corretamente!  
**Atenção!** Não remova qualquer driver do MFE e não remova o MonitorMFe!

**Primeiramente atualize seu sistema, caso não saiba como atualizar, clique aqui! (/artigos/490)**

Caso ainda não tenha a pasta **SEFAZ-CE** no Arquivos de Programas ou Arquivos de programas (X86), faça o download das dlls **clicando aqui** (<https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/s3.compufour.com.br/downloads/SEFAZ-CE.rar>)

Após baixar, descompacte os arquivos, copie-os e cole-os no caminho: **C:\Program Files (x86)**



Feito isso, abra o **Emissor de NFC-e** pressione **F10 - Configurações do CFe/SAT** e marque a opção **Emitir sem Integrador**;

## Configurações

- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- **Configurações do CF-e SAT**
- Gaveta
- Desoneração
- TEF / POS - Funções

☐ Não utilizar equipamento MFE para emissão de CF-e (Utilizar NFC-e via Integrador)

☒ Utilizar equipamento MFE conectado neste computador

Configurar SAT

Versão do layout: ☒ 0.07 ☐ 0.08

Caminho da pasta Input:

...

Caminho da pasta Output:

...

Cadastro de POS

Pagamentos VFP-e

☐ Formatar IE com zeros à esquerda (Marcar para equipamento TANCA/ GERTEC/ ELGIN SMART)

☒ Emitir sem Integrador (Para o esta do CE, integrador será descontinuado em 7 de novembro de 2022)

ESC - Cancelar

F3 - Gravar

Em seguida, marque a opção **Utilizar equipamento MFe conectado neste computador** e clique em **Configurar SAT**;

## Configurações

- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- **Configurações do CFe SAT**
- Gaveta
- Desoneração
- TEF / POS - Funções

☐ Não utilizar equipamento MFE para emissão de CFe (Utilizar NFCe via Integrador)

☒ Utilizar equipamento MFE conectado neste computador

Versão do layout: ☒ 0.07 ☐ 0.08

Caminho da pasta Input:  ...

Caminho da pasta Output:  ...

☐ Formatar IE com zeros à esquerda (Marcar para equipamento TANCA/ GERTEC/ ELGIN SMART)

☒ Emitir sem Integrador (Para o esta do CE, integrador será descontinuado em 7 de novembro de 2022)

Marque o CNPJ **03.916.076/0004-00** e cole a assinatura previamente solicitada no suporte@compufour.com.br

**OBS:** Caso não tenha solicitado a assinatura, envie um e-mail para suporte@compufour.com.br com o assunto "Assinatura para uso no MFe (se for NFCe, descreva "NFC-e") para o CNPJ (digite seu CNPJ)" e aguarde o retorno do arquivo txt contendo a assinatura;

## Associar assinatura ao SAT

Bem vindo ao assistente de vinculação do SAT com a Zucchetti CompuFour

Antes de iniciar as vendas com o equipamento SAT você precisa vinculá-lo à empresa desenvolvedora do aplicativo comercial. Entre em contato com a Zucchetti CompuFour pelo telefone 0xx49 3442 2970 e solicite a sua assinatura para vincular aos equipamentos SAT de seu estabelecimento.

☐ Usar CNPJ 23.379.897/0001-01 - COMPUFACIL SOFTWARE LTDA  
☒ Usar CNPJ 03.916.076/0004-00 - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA

Cole abaixo a assinatura ou selecione o arquivo contendo a assinatura fornecida pela Zucchetti CompuFour para vincular ao equipamento SAT:


```
fdBKyxDbKhS2I+ujFdfiqx3uNB9K6125TWTtS31DDFl1/bDV7q3nk3lwLHl+Be9Qov0dbgbH1gWDtqIFk2IKI5GD1Nt
+XsBrv2fLZ0oEidpr0eDv94SIm54Xq8TjrESKa7I/sJSX8i2Ut
+BrDDSxisDjaElHFIB2ixfYyWYAyM9+ABpexvZiKAeNUZDLyomQN48+c0SsczzqvmvL/FvEsXwQtcRJE6ZbKz99/GfnsAp0S6c
wPk9wT/elSHaS4tpmM108XIZRCyXP7o/x7f7apu5GDxyhvtUcPdWrguKVzx30IulCQaJsQoX/vGO7wvPxSbR5ELDzECthqxX
```

Após Informar a assinatura, clique no botão **Associar assinatura**;

Seguindo para a próxima tela, será necessário indicar que a comunicação será feita por **dll**, então na "Marca do equipamento" escolha **DLL MFe** e clique em **Testar Comunicação**. Caso não comunique ou ocorra algum erro na tela, verifique se o caminho da dll está correto!

**Configurações Sat**

Seja bem-vindo ao assistente de configuração do S@T

 **1º Passo**

Comunicação com o SAT

Qual a marca do equipamento conectado neste computador?

DLL MFe

Testar comunicação

Caminho DLL: C:\Program Files (x86)\SEFAZ-CE\Driver MFE\Biblioteca de funções\mfe.dll

Feito isso, informe o código de ativação do seu equipamento e clique em **Testar código de ativação**;

 **2º Passo**

Ativação do SAT

☐ Preciso ativar meu equipamento SAT ☒ Meu equipamento SAT já está ativado

Informe o código de ativação do equipamento: 123456789

Testar código de ativação

Após validar essa etapa, pressione ESC;

Feita a configuração, clique em **F3 - Gravar**;

**Configurações**

- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Configurações do CFe SAT**
- Gaveta
- Desoneração
- TEF / POS - Funções

☒ Não utilizar equipamento MFE para emissão de CFe (Utilizar NFCe via Integrador)

☐ Utilizar equipamento MFE conectado neste computador

Configurar SAT

Versão do layout: ☒ 0.07 ☐ 0.08

Caminho da pasta Input:


Caminho da pasta Output:

Cadastro de POS

Pagamentos VFP-e

☐ Formatar IE com zeros à esquerda (Marcar para equipamento TANCA/ GERTEC/ ELGIN SMART)

☒ Emitir sem Integrador (Para o esta do CE, integrador será descontinuado em 7 de novembro de 2022)



ESC - Cancelar

F3 - Gravar

***Pronto!*** Após executar esse processo você poderá efetuar suas vendas, lembrando que não existirá mais a validação do VFPe nas vendas feitas no cartão.