

Integração com a Rede - ZPOS

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Integração com a Rede - ZPOS

.Modelos compatíveis

Atualmente, o único modelo compatível para a configuração com a Rede é - Positivo L400

.Procedimento


Primeiramente seu sistema deverá estar atualizado com a build relativa a seu sistema **clique aqui** (https://suporte.compufour.com.br/download/baixar_arquivos) para acessar e baixar a build;

Também é necessário efetuar a instalação do Integrador Z-POS, vá até **Configurações (F10) - TEF/POS - Aba ZPOS** - clique no icone indicado na imagem a baixo;


Após clicar nesse botão, irá apresentar uma mensagem informando para aguardar e começará o download;

Baixando o instalador do ZPOS (358,168 KBs | 0,50%)


Quando concluir, clicando em **SIM**, será aberto o instalador do ZPOS;



Aguarde o ZPOS ser instalado em seu computador, após concluir a instalação, mantenha a opção para executar marcada e clique em **Concluir**;




O ZPOS ficará em execução na bandeja do windows, próximo ao relógio, nos ícone ocultos, sua execução ficará em segundo plano;



Configuração no sistema

Após atualizar o sistema e instalar o ZPOS, acesse seu emissor de **NFCe/Cheff/VendaGerencial** ou **ClippMEI**, clique em **Configurações (F10) - TEF/POS - Aba ZPOS**.

Antes de configurar clique na opção indicada pela seta para testar a conexão com o app **ZPOS** instalado anteriormente, em seguida, preencha os dados abaixo.



- **Campo Máquina/IP ZPOS:** Já vem por padrão como Localhost e porta 3330. Para utilizar local isso já é suficiente;
- **Número serial do POS:** Basta adicionar o serial do POS e trabalhar normalmente. Se for utilizar em servidor e terminal é necessário adicionar o nome da máquina ou IP do micro onde o ZPOS está rodando (poderá deixar ele rodando em qualquer micro);
- **Modelo POS:** Coloque o modelo relativo a sua máquina.
- **Ao gravar a configuração vai ser feito o teste de conexão;**

- **Espera (min):** É o tempo que o sistema irá aguardar para ter retorno do ZPOS, se não houver retorno, irá apresentar uma mensagem para que outra forma de pagamento possa ser escolhida. (O tempo padrão será de 2 minutos, você poderá alterar entre 1 e 5 minutos).

Quando finalizar uma venda, selecione a opção **(Integrada ZPOS)** e caso a administradora não estiver por padrão Rede, selecione a mesma e finalize pela máquina via ZPOS.

Algumas considerações

Deve ser instalado o APP na maquininha, esse aplicativo deverá estar com versão 1.0.4

O integrador ZPOS inicializa com o Windows, se você desligar o micro, ao ligar novamente ele será automaticamente acionado junto ao relógio do windows;

Sobre a configuração do nome do micro: Localhost só vai funcionar quando usado no servidor no micro que está rodando o ZPOS, se o ZPOS estiver rodando em outro micro não vai funcionar. Quando for Servidor e Terminal deverá ser utilizado o IP do micro ou nome do micro onde está rodando o ZPOS.

Se tiver uma transação em andamento na maquininha POS e outro caixa enviar mais uma transação será apresentada a seguinte mensagem:

Existe uma transação em andamento, aguarde a conclusão da mesma e tente novamente.