

# Integração com a Cielo - ZPOS

---

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Integração com a Cielo - ZPOS

### .Modelos compatíveis

Atualmente, os modelos da Cielo compatíveis com o ZPOS no ClippPro são:

- LIO V3 (L300)
- LIO V4 (L400)

Possuindo o POS Cielo, o mesmo já deve estar ativo e vinculado a ele.

Você encontra o passo a passo de como ativar o equipamento **Clicando aqui (/artigos/1912)**.

Feita a ativação do equipamento, vamos para o próximo passo!

### .Procedimento

Primeiramente seu sistema deverá estar atualizado com a build relativa a seu sistema **clique aqui** ([https://suporte.compufour.com.br/download/baixar\\_arquivos](https://suporte.compufour.com.br/download/baixar_arquivos)) para acessar e baixar a build;

Também é necessário efetuar a instalação do Integrador Z-POS, vá até **Configurações (F10) - TEF/POS - Aba ZPOS** - clique no ícone indicado na imagem a baixo;

# Configurações



- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Contingência da NFC-e
- Gaveta
- Desoneração

## TEF / POS

TEF Stone **ZPOS**

### Integração ZPOS x POS

Máquina/IP ZPOS:  Porta:  Espera (min):  ☐ Imprimir no POS ☒

Caixa:  Integradora:  Nº serial do POS:  Modelo POS:  ☒


Caixa	Integradora	Nº serial do POS	Modelo POS	Cód
▶				

☒


Após clicar nesse botão, irá apresentar uma mensagem informando para aguardar e começará o download;

Baixando o instalador do ZPOS (358,168 KBs | 0,50%)


Quando concluir, clicando em **SIM**, será aberto o instalador do ZPOS;



Aguarde o ZPOS ser instalado em seu computador, após concluir a instalação, mantenha a opção para executar marcada e clique em **Concluir**;



O ZPOS ficará em execução na bandeja do windows, próximo ao relógio, nos ícone ocultos, sua execução ficará em segundo plano;



## Configuração no sistema

Após atualizar o sistema e instalar o ZPOS, acesse seu emissor de **NFCe/Cheff/VendaGerencial** ou **ClippMEI**, clique em **Configurações (F10) - TEF/POS - Aba ZPOS**.

Antes de configurar clique na opção indicada pela seta para testar a conexão com o app **ZPOS** instalado anteriormente, em seguida, preencha os dados abaixo.



**Configurações**

1

2

TEF / POS

Integração ZPOS x POS

Máquina/IP ZPOS: LOCALHOST Porta: 3330 Espera (min): 2 ☐ Imprimir no POS ☒

3

Caixa: 001 Integradora: Cielo Nº serial do POS: Modelo POS: ☒

Caixa	Integradora	Nº serial do POS	Modelo POS	Cód

**Venda - POS (integrada ZPOS)**

4

Cartão 1/1  
Valor: R\$ 29,00

Operação  
Crédito

Bandeira (retornado pelo ZPOS)

Administradora  
Cielo

Número de Transação (retornado pelo ZPOS)

Parcelas  
Cartão de crédito 1x

Portador  
Em carteira

ESC - Sair F3 - OK

- **Campo Máquina/IP ZPOS:** Já vem por padrão como Localhost e porta 3330. Para utilizar local isso já é suficiente;
- **Número serial do POS:** Basta adicionar o serial do POS e trabalhar normalmente. Se for utilizar em servidor e terminal é necessário adicionar o nome da máquina ou IP do micro onde o ZPOS está rodando (poderá deixar ele rodando em qualquer micro);
- **Modelo POS:** Coloque o modelo relativo a sua máquina.
- **Ao gravar a configuração vai ser feito o teste de conexão;**
- **Espera (min):** É o tempo que o sistema irá aguardar para ter retorno do ZPOS, se não houver retorno, irá apresentar uma mensagem para que outra forma de pagamento possa ser escolhida. (O tempo padrão será de 2 minutos, você poderá alterar entre 1 e 5 minutos).

Quando finalizar uma venda, selecione a opção **(Integrada ZPOS)** e caso a administradora não estiver por padrão Cielo, selecione a mesma e finalize pela máquina via ZPOS.

## Algumas considerações

**Deve ser instalado o APP na maquininha, esse aplicativo deverá estar com versão 1.0.4**

*O integrador ZPOS inicializa com o Windows, se você desligar o micro, ao ligar novamente ele será automaticamente acionado junto ao relógio do windows;*

*Sobre a configuração do nome do micro: Localhost só vai funcionar quando usado no servidor no micro que está rodando o ZPOS, se o ZPOS estiver rodando em outro micro não vai funcionar. Quando for Servidor e Terminal deverá ser utilizado o IP do micro ou nome do micro onde está rodando o ZPOS.*

*Se tiver uma transação em andamento na maquininha POS e outro caixa enviar mais uma transação será apresentada a seguinte mensagem:*

***Existe uma transação em andamento, aguarde a conclusão da mesma e tente novamente.***