

Instalando e Configurando Clipp Pedidos Mobile

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Requisitos

- **Android 5.0 ou superior ou iOS**
- **Computador Servidor e Dispositivo Mobile devem estar na mesma rede.**
- **Clipp Pro.**

Instalação no Computador Servidor

Com o sistema atualizado, acesse a pasta onde o Clipp PRO encontra-se instalado no Servidor, pasta padrão C:\Arquivos de Programas\CompuFour\Clipp\Exe. Localize dentro desta pasta o executável **ClippMovel.exe**. Clique com o botão direito sobre o mesmo e em seguida **executar como administrador**.

Este aplicativo será responsável por conectar o aplicativo móvel ao sistema, portanto, o mesmo deverá permanecer aberto durante a utilização do aplicativo.




Ao abrir o Clipp Móvel, serão apresentados os dados da porta e endereço IP do computador.

Obs: Sugerimos que no computador Servidor seja configurado um Endereço de IP fixo. Para maiores dúvidas quanto a este procedimento, solicite o auxílio do seu técnico em informática.

Com o IP e a porta já apresentados no Clipp Móvel, clique em **Iniciar serviços móveis**.

Instalação do Aplicativo

Para efetuar o download do aplicativo acesse a Play Store e pesquise por **Clipp Pedidos**



Após localizar o aplicativo, toque em **Instalar** e aguarde até que o aplicativo seja instalado em seu dispositivo. Ao concluir a instalação, poderá abri-lo.

Já para o iOS, acesse a APP Store e localize o Clipp Pedidos, realizando a instalação posteriormente.

|Configurando o Aplicativo

Ao acessar o aplicativo é possível configurar para Pedidos Internos ou Pedidos Externos. Para os pedidos internos, será acessada a base de dados do computador servidor e os dados serão atualizados em tempo real. Já os pedidos externos, o conteúdo da base de dados é salvo no celular para que seja possível realizar pedido de venda e orçamentos fora do estabelecimento sem acesso a internet e os dados serão atualizados somente quando o aplicativo e o servidor estiverem na mesma rede.


Configurar Pedidos Internos

Para realizar a configuração para pedidos internos, na tela inicial do aplicativo toque sobre o botão

Configurações



Originalmente o aplicativo já estará configurado para pedidos **Internos**, (funcionando na mesma rede da empresa), então nos campos de **IP/HOST** e **Porta** será necessário adicionar os mesmos valores contidos no **ClippMovel.exe** (inclusive com os pontos).

 **Configurações**

Pedidos externos
Utilizar para efetuar pedidos fora da empresa. Ao retornar a empresa desativar a opção e sincronizar os pedidos pendentes com o servidor. ☐

Sincronizar automaticamente
Função para pedidos internos: ao salvar pedido, sincronizar automaticamente. ☐

Não exibir produtos
Não será exibido na listagem produtos cadastrados como Matéria Prima e Uso e Consumo. ☒

Filtrar clientes do vendedor
Serão exibidos apenas os clientes vinculados ao vendedor. ☐

IP/Host 192.168.3.39

Porta 8080

Clipp Móvel compatível:

Testar Conexão



Clipp Móvel

Servidor de aplicações móveis Zucchetti Software e Sistemas®



Pontos de Venda (NFCe)



Sobre



Sair

Inicie o servidor e informe os dados abaixo no aplicativo móvel

Endereço IP
192.168.3.39

Porta para conexão



Parar serviços móveis

 Servidor em execução...

Feito isso, toque em **Testar Conexão** e caso seja apresentado "Conectado ao servidor", poderá iniciar a utilização do aplicativo.

Caso não conecte ou apresente a mensagem TimeOut, é necessário configurar as permissões de sua máquina, conforme procedimentos indicados clicando aqui. (/artigos/858)

Obs: O usuário deverá estar previamente cadastrado no Clipp Store com as funções de "Vendedor" e "Usuário", clique aqui (/artigos/730) para verificar como cadastrar.

|Configurar Pedidos Externos

Para realizar a configuração para pedidos externos, na tela inicial do aplicativo toque sobre o botão



e habilite a opção **Pedidos Externos**.



Configurações

Pedidos externos

Utilizar para efetuar pedidos fora da empresa. Ao retornar a empresa desativar a opção e sincronizar os pedidos pendentes com o servidor.



Sincronizar automaticamente

Função para pedidos internos: ao salvar pedido, sincronizar automaticamente.



Não exibir produtos

Não será exibido na listagem produtos cadastrados como Matéria Prima e Uso e Consumo.



Filtrar clientes do vendedor

Serão exibidos apenas os clientes vinculados ao vendedor.



IP/Host 192.168.3.39


Porta 8080

Clipp Móvel compatível:

Baixar Base De Dados

Em seguida, clique no botão **Baixar Base de Dados**, o sistema irá ler as tabelas do Clipp e copiar para o Aplicativo, em seguida apresentará a mensagem **Base de dados Atualizada!**

Na imagem abaixo, é ilustrado o funcionamento do Pedido Interno e do Pedido Externo:



Comunicando via MeuClipp

Há possibilidade de comunicação via MeuClipp, neste caso, é necessário abrir em seu computador servidor o **Clipp Móvel** e também o **MeuClipp**, inicie o serviço do Clipp Móvel.



Inicie também o **MeuClipp**;



Em seguida, acesse o Aplicativo e clique em **Configurar**:



SUPERVISOR



Senha

Acessar

Configurar

Agora, marque a opção **Pedidos Externos**;

← Configurações

Pedido externos

Utilizar para efetuar pedidos fora da empresa. Ao retornar a empresa desativar a opção e sincronizar os pedidos pendentes com o servidor.



Não exibir produtos

Não será exibido na listagem produtos cadastrados como Matéria Prima e Uso e Consumo.



Filtrar clientes do vendedor

Serão exibidos apenas os clientes vinculados ao vendedor.



Em seguida, volte a tela inicial e faça o login com suas credenciais, então clique em **Baixar Dados via MeuClipp**;

