

Configurando o SAT

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Antes de iniciar as vendas através do SAT, no primeiro acesso ao sistema é necessário realizar suas **Configurações (F10)**.



Antes de realizar qualquer configuração, seu equipamento SAT deve estar devidamente conectado, com o driver instalado e configurado no computador, com o auxílio de um técnico especializado.

Acesse as **Configurações do CFe SAT**, marque a opção **Utilizar equipamento SAT conectado neste computador** e clique em **Configurar SAT**.

É possível utilizar o Equipamento **SAT compartilhado**.

Na próxima tela marque **Utilizar o SAT neste terminal para emissão das vendas**, selecione o modelo do seu equipamento SAT e clique em **Testar comunicação**.

Configurações Sat

X

Seja bem-vindo ao assistente de configuração do S@T

☒ Utilizar o SAT neste terminal para emissão das vendas

1º Passo

Comunicação com o SAT

Qual a marca do equipamento conectado neste computador?

Selecione

Selecione

Dimep

Kryptus

Sweda

Tanca

Urano

Emulador

Testar comunicação

2º Passo

Ativação do SAT

☐ Preciso ativar meu equipamento SAT ☒ Meu equipamento SAT já está ativado

Informe o código de ativação do equipamento: 12345678

Testar código de ativação

Agora que o equipamento está ativado você pode utilizar as funções do SAT

* Necessário para iniciar as vendas com o SAT!

Associar assinatura ao SAT

Associe o SAT conectado à CompuFour para poder iniciar as vendas.

Configurar interface de rede

Configure a rede do SAT para comunicação com a SEFAZ

Bloquear SAT

Bloquear funções fiscais do SAT

Assinatura já está associada

Efetuar teste de venda

Faça um teste completo com o SAT. Não será gerada movimentação.

Consultar informações

Consulte as informações e configurações atuais do SAT

Desbloquear SAT

Desbloquear funções fiscais do SAT

Trocar código de ativação

Altere o código de ativação do SAT

Extrair Logs

Visualize o registro das operações efetuadas com o SAT

Atualizar SAT

Atualizar software do SAT

X ESC - Sair

Com seu equipamento SAT comunicando normalmente poderá seguir para o próximo passo, que se refere a **Ativação do SAT**.

Equipamento já ativado:

A configuração de conexão e ativação do SAT pode ser realizada através do software do próprio equipamento, caso já tenha realizado estas configurações, marque a opção **Meu equipamento SAT já está ativado**, informe o código de ativação do equipamento e clique em **Testar código de ativação**.

<https://bdc.clipp.com.br/artigo/756>

2/14

Configurações Sat

X

Seja bem-vindo ao assistente de configuração do S@T

☒ Utilizar o SAT neste terminal para emissão das vendas

✓

1º Passo

Comunicação com o SAT

Qual a marca do equipamento conectado neste computador? Tanca [Testar comunicação](#)

✓

2º Passo

Ativação do SAT

☐ Preciso ativar meu equipamento SAT ☒ Meu equipamento SAT já está ativado

Informe o código de ativação do equipamento: 12345678 [Testar código de ativação](#)

Agora que o equipamento está ativado você pode utilizar as funções do SAT



* Necessário para iniciar as vendas com o SAT!

[Associar assinatura ao SAT](#)

Associe o SAT conectado à CompuFour para poder iniciar as vendas.

☒ Assinatura já está associada



[Efetuar teste de venda](#)

Faça um teste completo com o SAT

Não será gerada movimentação



[Trocar código de ativação](#)

Altere o código de ativação do SAT



[Configurar interface de rede](#)

Configure a rede do SAT para comunicação com a SEFAZ



[Consultar informações](#)

Consulte as informações e configurações atuais do SAT



[Bloquear SAT](#)

Bloquear funções fiscais do SAT



[Desbloquear SAT](#)

Desbloquear funções fiscais do SAT



[Extrair Logs](#)

Visualize o registro das operações efetuadas com o SAT



[Atualizar SAT](#)

Atualizar software do SAT

X ESC - Sair

Caso o teste de ativação tenha sido realizado com sucesso, acesse o próximo passo: **Associar a assinatura ao SAT**.

Equipamento não ativado:

Se seu equipamento, ainda não tenha sido ativado, marque a opção **Preciso ativar meu equipamento SAT**:

<https://bdc.clipp.com.br/artigo/756>

3/14

Configurações Sat
X

Seja bem-vindo ao assistente de configuração do S@T

☒ Utilizar o SAT neste terminal para emissão das vendas

✓

1º Passo

Comunicação com o SAT

Qual a marca do equipamento conectado neste computador? Tanca [Testar comunicação](#)

✗

2º Passo

Ativação do SAT

☒ Preciso ativar meu equipamento SAT
☐ Meu equipamento SAT já está ativado

ATENÇÃO: Caso a conexão com a internet do equipamento SAT ainda não tenha sido configurada, primeiro configure-a clicando em "Configurar conexão" para então seguir com a ativação do equipamento clicando em "Ativar equipamento":

O que você deseja fazer?

[Configurar conexão](#)
[Ativar equipamento](#)

Agora que o equipamento está ativado você pode utilizar as funções do SAT

<p><small>* Necessário para iniciar as vendas com o SAT!</small></p> <p>Associar assinatura ao SAT</p> <p>Associe o SAT conectado à CompuFour para poder iniciar as vendas.</p>	<p>Configurar interface de rede</p> <p>Configure a rede do SAT para comunicação com a SEFAZ</p>	<p>Bloquear SAT</p> <p>Bloquear funções fiscais do SAT</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Assinatura já está associada</p> <p>Efetuar teste de venda</p> <p>Faça um teste completo com o SAT Não será gerada movimentação</p>	<p>Consultar informações</p> <p>Consulte as informações e configurações atuais do SAT</p>	<p>Desbloquear SAT</p> <p>Desbloquear funções fiscais do SAT</p>
<p>Trocar código de ativação</p> <p>Altere o código de ativação do SAT</p>	<p>Extrair Logs</p> <p>Visualize o registro das operações efetuadas com o SAT</p>	<p>Atualizar SAT</p> <p>Atualizar software do SAT</p>

✗ ESC - Sair

Lembramos que também é possível realizar essa configuração pelo software do próprio equipamento e todas as configurações devem ser realizadas por um técnico especializado.

Primeiro clique em **Configurar Conexão**.

✗

2º Passo

Ativação do SAT

☒ Preciso ativar meu equipamento SAT
☐ Meu equipamento SAT já está ativado

ATENÇÃO: Caso a conexão com a internet do equipamento SAT ainda não tenha sido configurada, primeiro configure-a clicando em "Configurar conexão" para então seguir com a ativação do equipamento clicando em "Ativar equipamento":

O que você deseja fazer?

[Configurar conexão](#)

[Ativar equipamento](#)

Com o auxílio do técnico especializado realize as configurações. Ao concluir clique em **Enviar Configuração**.

Configurar conexão SAT não ativado		X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar o SAT neste terminal	Tipo da rede: Rede com fio Proxy: Sem servidor proxy Tipo da conexão: DHCP (IP Automático)		
1º Passo Comunicação Qual a maneira de comunicação?	Usar o seguinte endereço de IP: <div> IP: <input type="text"/> Máscara: <input type="text" value="255.255.255.0"/> Gateway: <input type="text"/> DNS Primário: <input type="text"/> DNS Secundário: <input type="text"/> </div> Servidor Proxy: <div> IP: <input type="text"/> Porta: <input type="text"/> Usuário: <input type="text"/> Senha: <input type="text"/> </div>	Configurar comunicação	
2º Passo Ativação <input checked="" type="radio"/> Preciso configurar meu equipamento SAT ATENÇÃO: Caso a conexão com a internet do equipamento SAT ainda não tenha sido configurada, primeiro configure-a clicando em "Configurar conexão".	Informações da conexão PPPoE: <div> Usuário: <input type="text"/> Senha: <input type="text"/> </div> Informações da conexão sem fio - Wi-Fi: <div> Nome da rede sem fio: <input type="text"/> Tipo de senha: Sem senha Senha: <input type="text"/> </div>	Configurar comunicação Ativar equipamento SAT Ativar funções fiscais do SAT Bloquear SAT Bloquear funções fiscais do SAT Desativar SAT Desativar software do SAT	
Agora que o equipamento está conectado clique na opção Ativar equipamento .	<div> <div> <p>* Necessário para iniciar as vendas</p> <p>Associar assinatura</p> <p>Associe o SAT conectado para poder iniciar as vendas</p> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Assinatura já está associada </div> </div> <div> <p>Efetuar teste de venda</p> <p>Faça um teste completo de venda. Não será gerada nota fiscal.</p> </div> <div> <p>Trocar código de acesso</p> <p>Altere o código de acesso do equipamento.</p> </div>	<div> <div> <p>* Necessário para iniciar as vendas</p> <p>Associar assinatura</p> <p>Associe o SAT conectado para poder iniciar as vendas</p> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Assinatura já está associada </div> </div> <div> <p>Efetuar teste de venda</p> <p>Faça um teste completo de venda. Não será gerada nota fiscal.</p> </div> <div> <p>Trocar código de acesso</p> <p>Altere o código de acesso do equipamento.</p> </div>	
	<div>Enviar Configuração</div> <div>ESC - Sair</div>		<div>ESC - Sair</div>

Agora que o equipamento está conectado clique na opção **Ativar equipamento**.

	Ativação do SAT	
	<input checked="" type="radio"/> 2º Passo Preciso ativar meu equipamento SAT <input type="radio"/> Meu equipamento SAT já está ativado	
	ATENÇÃO: Caso a conexão com a internet do equipamento SAT ainda não tenha sido configurada, primeiro configure-a clicando em "Configurar conexão" para então seguir com a ativação do equipamento clicando em "Ativar equipamento":	
	O que você deseja fazer? <div> Configurar conexão Ativar equipamento </div>	

Antes de prosseguir com a ativação leia atentamente as instruções.

Ativação do SAT

Atenção! Antes de prosseguir com a ativação do seu equipamento SAT, verifique se:

- Sua empresa já está cadastrada junto a SEFAZ/SP para emissão do CFe SAT;
- O número de série do SAT conectado foi vinculado ao seu CNPJ através do "Retaguarda do Contribuinte", disponível no site do SAT da SEFAZ de SP.

Caso tenha dúvida sobre estes procedimentos, entre em contato com a SEFAZ de SP para maiores informações.

Site do SAT da SEFAZ de SP: <http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/>

Processo de ativação:

CNPJ: 08.723.218/0001-86

UF: SP

Código de Ativação:

Mínimo de 8 e máximo de 32 caracteres alfanuméricos

Confirme o código:

Digite novamente o código de ativação para validação

Tipo de certificado: AC-SAT / SEFAZ

Ativar SAT

Use este arquivo texto para solicitação do certificado digital junto a autoridade certificadora ICP-Brasil:

Salvar

Comunicar certificado ICP-Brasil:

Cole abaixo o certificado digital recebido da autoridade certificadora ICP-Brasil:

Comunicar Certificado ICP-Brasil

[Clique aqui para testar se a ativação do equipamento SAT teve sucesso](#)

ESC - Sair

Após concluir o preenchimento das informações clique em **Ativar SAT** e por fim teste se a ativação do equipamento teve sucesso.

| Associar Assinatura ao SAT #assinando

Pressione F10 - Configurações do CFe/SAT. O próximo passo é associar a assinatura do SAT à CompuFour antes de iniciar as vendas.

Configurações Sat

X

Seja bem-vindo ao assistente de configuração do S@T

☒ Utilizar o SAT neste terminal para emissão das vendas

✓

1º Passo

Comunicação com o SAT

Qual a marca do equipamento conectado neste computador? Tanca [Testar comunicação](#)

✓

2º Passo

Ativação do SAT

☐ Preciso ativar meu equipamento SAT ☒ Meu equipamento SAT já está ativado

Informe o código de ativação do equipamento: 12345678 [Testar código de ativação](#)

Agora que o equipamento está ativado você pode utilizar as funções do SAT

* Necessário para iniciar as vendas com o SAT!



[Associar assinatura ao SAT](#)

Associe o SAT conectado à CompuFour para poder iniciar as vendas.



[Configurar interface de rede](#)

Configure a rede do SAT para comunicação com a SEFAZ



[Bloquear SAT](#)

Bloquear funções fiscais do SAT

☒ Assinatura já está associada



[Efetuar teste de venda](#)

Faça um teste completo com o SAT
Não será gerada movimentação



[Consultar informações](#)

Consulte as informações e configurações atuais do SAT



[Desbloquear SAT](#)

Desbloquear funções fiscais do SAT



[Trocar código de ativação](#)

Altere o código de ativação do SAT



[Extrair Logs](#)

Visualize o registro das operações efetuadas com o SAT



[Atualizar SAT](#)

Atualizar software do SAT

X ESC - Sair

Neste momento entre em contato siga os procedimentos descritos **Aqui** (/artigos/754) para efetuar a assinatura do equipamento.

Será encaminhado um arquivo com a assinatura, salve este arquivo em seu computador e clique no botão **Selecionar arquivo com assinatura** para selecionar o mesmo.

Associar assinatura ao SAT

X

Bem vindo ao assistente de vinculação do SAT com a CompuFour Software

Antes de iniciar as vendas com o equipamento SAT você precisa vinculá-lo à empresa desenvolvedora do aplicativo comercial. Entre em contato com a CompuFour Software pelo telefone 0xx49 3442 2970 e solicite a sua assinatura para vincular aos equipamentos SAT de seu estabelecimento.

Cole abaixo a assinatura ou selecione o arquivo contendo a assinatura fornecida pela CompuFour Software para vincular ao equipamento SAT:

[Selecionar arquivo com assinatura](#)

Associar assinatura

X ESC - Sair

<https://bdc.clipp.com.br/artigo/756>

7/14

O código será carregado automaticamente no campo, neste momento, clique em **Associar assinatura**.

Feito isso, seu equipamento SAT já está configurado. Desta forma, poderá realizar os testes necessários.

As demais opções são de controle do SAT, caso houverem dúvidas na utilização destas funções consulte um técnico especializado.

Clique aqui para voltar ao Manual do SAT e saber mais sobre como realizar suas vendas (/artigos/754)

Utilizando SAT compartilhado |

Para utilizar o SAT compartilhado, é necessário possuir o módulo de CFe SAT instalado, atualizado e configurado no computador Servidor.

- Habilitando acesso ao Servidor:

Acesse a pasta onde o Clipp Store encontra-se instalado no **Servidor**: clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do **Clipp Store**, clique em **Propriedades** e após em **Abrir local do arquivo** ou **Localizar destino**. Localize dentro desta pasta o executável **ClippMovel.exe**.

Este aplicativo será responsável por conectar o computador onde o equipamento está instalado, com o computador utilizado para a emissão da vendas, portanto, o mesmo deverá permanecer aberto durante a utilização do aplicativo.



Ao abrir o Clipp Móvel, serão apresentados os dados da porta e endereço IP do computador.

OBS: Sugerimos que no computador Servidor seja configurado um Endereço de IP fixo. Esta configuração deverá ser realizada pelo técnico em informática da empresa.

Clique em **Iniciar serviços móveis**.

- Configuração do Computador terminal:

ATENÇÃO! Caso precise trocar a assinatura do equipamento SAT, além de fazer o processo no servidor, no TERMINAL marque a opção **Utilizar equipamento SAT conectado neste computador**, clique em **Configurar SAT** e associe a assinatura conforme procedimentos explicados **clique aqui** (/artigos/1358)
Em seguida, faça os procedimentos abaixo:

Caso tenha dúvidas em relação à instalação do sistema no terminal, clique aqui (/artigos/169).

Marque a opção: **Utilizar equipamento SAT conectado em outro computador (servidor)**

- Abaixo digite o **IP Servidor** e **Porta**, apresentados na tela de seu **Clipp Móvel**. Clique em **Testar conexão**.


Efetuada as configurações poderá emitir o CFe SAT.

dasdasdaGIF



Outras Configurações

Ao acessar as **Configurações** do emissor de NFC-e/SAT, existem outras funções ao lado esquerdo:



Através das guias **Geral**, **Impressão**, **Formas de Pagamento**, **Caixas** e **Supervisor/Gerente** poderá efetuar diversas configurações de acordo com a sua necessidade.

Geral - Nesta opção poderá indicar que será utilizado balança para a pesagem dos itens, fazer com o que sistema solicite a quantidade do item ao lançar a venda, solicitar o vendedor a cada abertura de novo cupom, exibir foto do produto, alterar a forma que a pesquisa pelo nome do item será realizada e ainda, escolher o esquema de cores a ser utilizado.

A imagem é uma captura de tela da janela "Configurações" com a aba "Geral" selecionada. O título da janela é "Configurações" em um cabeçalho azul escuro com um ícone de fechar "X" no canto superior direito. O menu lateral à esquerda é idêntico ao mostrado anteriormente. O painel principal contém as seguintes opções: "Utilizar balança neste computador" (desselecionado), "Solicitar a quantidade do produto" (desselecionado), "Solicitar o nome do vendedor a cada novo cupom" (desselecionado), "Permitir abrir o cupom sem teclar F2" (desselecionado), "Exibir foto do produto" (selecionado com um checkmark). Abaixo de "Exibir foto do produto" há um grupo "Pesquisa de Produtos" com duas opções de rádio: "Começando com" (desselecionado) e "Contendo" (selecionado). Abaixo disso, há a opção "ClippCheff - Trabalhar com controle de mesas" (desselecionado). Na seção "Esquema de Cores:", há cinco retângulos coloridos (azul, vermelho, verde, amarelo, roxo) para seleção. No canto inferior direito, há dois botões: "ESC - Cancelar" com um ícone de X vermelho e "F3 - Gravar" com um ícone de checkmark verde. Um botão "Configurar" com um ícone de engrenagem está localizado ao lado da primeira opção.

Impressão - Permite configurar a impressora que irá efetuar a impressão das vendas realizadas no SAT. Lembrando que a impressora já deve estar instalada e com os drivers reconhecidos pelo Windows (caso tenha dúvidas na instalação consulte seu técnico em informática). A mesma poderá ser do tipo 80 colunas, não fiscal para melhor impressão dos documentos, ou impressora comum (papel A4). É possível também definir quantas vias serão impressas em comprovantes à prazos além de quantas vias do CupomCFe serão impressas. Ainda é possível definir uma mensagem promocional para ser impressa no CFe.

Configurações

- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Configurações do CFe SAT
- TEF / POS - Funções

Configurações de impressão do cupom fiscal eletrônico:

Impressora: PDFCreator

Margem Esquerda: 0 (mm)
☐ Impressora não fiscal / Mini-impressora - 80 Colunas
☒ Impressora comum - Papel A4 (LaserJet, DeskJet...)

☒ Impressão completa (Itens da venda serão impressos).

Vias comprovante a prazo: 1 Vias impressão CFe: 2

Mensagem promocional:

Logomarca: para alterar acesse o Clipp Store, menu Configurações/Emitente e selecione a aba Logomarca.

✗ ESC - Cancelar
✓ F3 - Gravar

Formas de Pagamento - Poderá ativar ou inativar as formas de pagamento que são aceitas pelo SAT, configure-as conforme sua empresa trabalha.

Não é permitido a inclusão de novas formas de pagamento, somente as formas de pagamentos pré-cadastradas no sistema serão aceitas pela SEFAZ.

Configurações

- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Configurações do CFe SAT
- TEF - Funções Administrativas

Descrição	Status
Cartao de Credito	Ativo
Cartao de Debito	Ativo
Cheque	Ativo
Dinheiro	Ativo
Prazo	Ativo
Vale Alimentação	Inativo
Vale Combustível	Inativo
Vale Presente	Inativo
Vale Refeição	Inativo

Alterar

✗ ESC - Cancelar
✓ F3 - Gravar

Caixas - Esta opção permite incluir a quantidade de caixas que a empresa utiliza e informar qual é o responsável por cada um. Assim, com a configuração correta é possível realizar o controle por turno e vendedor ao realizar o fechamento do caixa.

Configurações

X

- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- **Caixas**
- Supervisor/Gerente
- Configurações do CFe SAT
- TEF - Funções Administrativas

Caixa	Responsável	Status
001	SUPERVISOR	Ativo

Alterar
Incluir

✖ ESC - Cancelar
✔ F3 - Gravar

Supervisor/Gerente - Permite efetuar configurações para que o supervisor possa liberar funções específicas na venda como: Solicitar dados do cliente para vendas acima de um valor específico, permite também efetuar configurações para que o supervisor possa limitar os descontos concedidos pelos caixas, e para o cancelamentos e inutilizações do SAT. Desta forma, para que o operador do caixa possa dar sequência ao procedimento de cancelamento e/ou desconto será necessário a autorização do supervisor.

Configurações

X

- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- **Supervisor/Gerente**
- Configurações do CFe SAT
- TEF / POS - Funções

☐ Solicitar dados do cliente para vendas acima de:

▲▼

R\$

☐ Solicitar senha de supervisor/gerente

☐ Para cancelamentos e inutilizações
☐ Para todos os descontos
☐ Apenas para descontos acima do teto limite de:

▲▼

%

☐ Imprimir o saldo do cliente
☐ Imprimir confissão da dívida

✖ ESC - Cancelar
✔ F3 - Gravar

As Funções Imprimir Saldo do cliente e Imprimir confissão da dívida são novidades da versão 2019.

Orientações de Preenchimento de Campos do Layout do CF-e-SAT

O preenchimento de todos os campos do cadastro de seus produtos no estoque deve ser acompanhado pela contabilidade da empresa!

Seguem algumas das orientações a seguir sobre o preenchimento dos campos do Layout do CF-e SAT baseadas em material disponibilizado pela Sefaz São Paulo.

Correlação entre totalizadores previstos no ECF com os códigos de situação tributária e de situação da operação – SIMPLES NACIONAL (CST e CSOSN):

ECF		SAT	
Totalizadores (ST)		Cód. de Situação Tributária (CST) e Cód. de Situação da Operação - SIMPLES	
Cód.	Descrição	Cód.	Descrição
T	Tributado por ICMS	CST 00	Tributada integralmente
		CST 20	Com redução de base de cálculo
		CSOSN 102	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
I	Isento	CST 40	Isenta
N	Não Incidência	CST 41	Não tributada
-	-	CSOSN 300	Imune
F	Substituição Tributária	CST 60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
		CSOSN 500	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
*		CST 90	Outros
*		CSOSN 900	Outros

Campos correspondentes: **CST CFe** e **CSOSN CFe**:

Cadastro

Adicionais / Observações Preço Promocional Produtos Similares Lotes

Tipo de Item: Mercadoria para revenda ☐ Serial ☐ Grade ☒ Nenhum

Descrição: Identificador: 0

Grupo: Preço em R\$: 0,01 Código: %

Unidade de Medida: Unidade Preço em US\$: % Lucro Bruto: %

Fornecedor Preferencial: Preço Atacado (R\$): % Comissão: %

Taxa ICMS/ISS: Quantidade para Atacado: %

Taxa ICMS/ISS CFe: %

Código de Barras: Quantidade: 0,00 Custo de Compra: %

Desc. Complementar: Qtd. Mínima: Custo Médio: %

Referência: Qtd. Reserva: %

Peso: %

Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)

CST NFe: CSOSN NFe: %

Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte

CST CFe: CSOSN CFe: %

NCM: CEST: %

IPI

Percentual (%)

% IPI: CST IPI: CENQ: Exc. Fiscal: %

* Utilização pelos contribuintes dos códigos 49 ou 99 da CST-PIS e CST-Cofins

Enquanto não promovidas as devidas alterações ao leiaute do Cupom Fiscal Eletrônica - CF-e-SAT e conforme orientação da Receita Federal do Brasil, nas operações de revenda de produtos sujeitos à substituição tributária do PIS/Pasep e da Cofins, como no caso da revenda de cigarros, poderão os contribuintes, em lugar do código 05 para a CST do PIS e para a CST da Cofins, utilizar transitoriamente os códigos 49 ou 99, com Base de Cálculo e Alíquota zeradas.

*** Preenchimento de campo de "Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP":**

Exemplos de códigos CFOP:

- 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
- 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;
- 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento
- 5.405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;

Fonte: http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/duvidas_frequentes/Orienta%C3%A7%C3%B5esLeiauteCF-e_v00%2007-0%20-%20RH.pdf
(http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/duvidas_frequentes/Orienta%C3%A7%C3%B5esLeiauteCF-e_v00%2007-0%20-%20RH.pdf)