

MFE CF-e - Ceará

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

O que é o Módulo Fiscal Eletrônico (MFE)?

É um equipamento para emissão do Cupom Fiscal Eletrônico que deverá ser utilizado em todo o estado do Ceará. Possui todas as regras de validação do cupom, autorizando ou rejeitando o XML e realiza todo o processo de comunicação com o servidor da SEFAZ.

Todos os softwares e documentos disponibilizados pela SEFAZ-CE poderão ser obtidos através do site: <http://cfe.sefaz.ce.gov.br> (<http://cfe.sefaz.ce.gov.br>)

O Clipp Store já está homologado com os equipamentos MFE **Tanca**, **Gertec** e **Elgin**.

Se você possui o Clipp Store 2017 clique aqui para atualizar o sistema antes da instalação do MFe (/artigos/543).

Para a versão 2018 ou posterior, apenas siga os procedimentos a partir do Passo 1.

É necessário seguir todos os passos corretamente e na sequência em que os mesmos estão apresentados.

Passo 1: Vinculação

Para efetuar esse passo é necessário auxílio da Contabilidade ou diretamente com a SEFAZ/CE.

Antes de entrar em contato com a CompuFour é necessário possuir o MFe devidamente registrado junto à SEFAZ/CE conforme mostra imagem.

Série MFE	Data vinculação	Situação gestão	Último status	CFe Pend.
239909999	08/08/2017	Vinculado ao contribuinte	15/05/2017	0

O primeiro processo de interação do Contribuinte com o Portal CFé ocorre quando o mesmo adquire o MFE e precisa realizar a sua vinculação. O processo de vinculação ocorre entre o contribuinte e a SEFAZ e o mesmo deve aguardar a liberação da SEFAZ. Consulte sua contabilidade em caso de dúvidas.

Somente após o MFE estar devidamente vinculado, siga os próximos passos.

Passo 2: Instalação do equipamento e drivers

Para efetuar esse passo é necessário auxílio do Fabricante ou Técnico autorizado.

Entre em contato com seu técnico fornecedor do equipamento MFe para conectar e instalar os drivers do dispositivo.

Passo 3: Instalar Driver MFE monitor

Para efetuar esse passo é necessário auxílio do Fabricante ou Técnico autorizado.

Acesse o site do fabricante para baixar o driver.

Tanca: http://www.tanca.com.br/assets/conteudo/drivers/TM-1000/DriverMFE_Instalador_01.04.05.zip
(http://www.tanca.com.br/assets/conteudo/drivers/TM-1000/DriverMFE_Instalador_01.04.05.zip)

Elgin: <http://www.elgin.com.br/institucional/downloadcenter.php>
(<http://www.elgin.com.br/institucional/downloadcenter.php>) > Pacote MFE Win 030817 (Inclui Integrador)

Em caso de dúvidas na instalação ou caso não encontrar o drivers pelos links acima, consulte o Fabricante ou Técnico autorizado.

Após instalar o Monitor **MFE**, o ícone deverá ficar próximo ao relógio do Windows com o status **MFE Disponível**.



Passo 4: Liberar CNPJ, Gerar Assinatura e Vincular

Para efetuar esse passo é necessário auxílio do Suporte Técnico da CompuFour.

Somente após efetuar todos os passos acima, entre em contato com nosso Suporte Técnico para liberação. Envie para o email: **suporte@compufour.com.br**

Assunto: Solicitação de Assinatura MFE

Mensagem do E-mail: Informe o serial do Clipp Store e CNPJ da empresa.

Aguarde até receber a resposta no e-mail o arquivo de assinatura.

Passo 5: Instalar e Configurar o Integrador


Para efetuar esse passo é necessário auxílio do Fabricante ou Técnico autorizado.

Faça o download do **Integrador do MFe**: <http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/>
(<http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/>)

Obs: É necessário a instalação do Net Framework 4.5 para utilização deste sistema, consulte seu técnico.

Passo 6: Configuração do Integrador.

Para efetuar esse passo é necessário auxílio do Fabricante ou Técnico autorizado.

Após instalar e abrir o integrador será apresentada a tela: Clique em Configurações 

CONFIGURAÇÕES SERVIDOR

CONFIGuração TERMINAL

CNPJ do estabelecimento

00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual do estabelecimento

0000000-0

Razão Social:

Comerciante Teste

Fantasia:

Comerciante Teste

Endereço:

Nº
Cep:

Bairro:

CENTRO

Cidade/UF:

FORTALEZA-CE

CNPJ da Software House

23.379.897/0001-01

Código de validação do Aplicativo Comercial:

0000YXG7YJAKKJUZEZHU5YDHAJ3PTEUCBZQIRHYINUL+TLa3IU3+00UXXIBIUVQIMZUGFau0
fvErVDSfMUfBWpkwnPz36fCOqyLypqe/5mbox9pt3RCbbXcYqnR/4poYGr9M9Kymj4/Py
X9xGeIXwbgzOOHNIU5M/aAs0rulXz948bZla0eXABgEcp6mDkTzweLPZTbmOhX+eA==

Razão Social:

Computfour Software Ltda

Responsável:

Rogério Paulo Giroto

CPF:

E-Mail:

Pastas: Input e Output - SERVIDOR

Caminho da Pasta INPUT

C:/Integrador/Input

Caminho da Pasta OUTPUT

C:/Integrador/Output

☒

Servidor (Para Terminal/PDV desmarque este parâmetro)

Caminho AC no SERVIDOR

C:\Program Files (x86)\CompuFour\Clipp\Exe\ClippCfe.exe

Informe o número de CNPJ da Empresa

Informe o número da IE da empresa

Informe o CNPJ da CompuFour
03.916.076/0004-00

Copie o código de assinatura enviado em seu e-mail

Mantenha a pasta padrão de Input do Integrador

Mantenha a pasta padrão de Output do Integrador

Deixe marcado o checkbox do servidor

Clique no botão FILE e indique o caminho do arquivo ClippCFe.exe na pasta de instalação do Clipp Store

Caminho padrão C:\Arquivos de Programas
 \CompuFour\Clipp\Exe\ClippCfe.exe

Nome do AC
ClippCfe

LIMPAR CONFIGURAÇÃO

SAVAR

Informe o nome do Aplicativo: ClippCfe

Clique em SALVAR.

Importante: Verifique com seu técnico em informática sobre a liberação das portas 123 e 443 no Firewall do Windows e Antivírus.

Lembrando que para o correto funcionamento do sistema em seu computador é importante realizar todas as configurações de liberações das permissões do Windows conforme artigo: <https://suporte.compufour.com.br/artigos/858> (/artigos/858).

Passo 7: Configurações do CFe SAT

Após efetuar a configuração clique em **CLIPPCFE** para abrir o Módulo de SAT do Clipp Store.



Em seguida clique em **Configurações (F10)** e Clique em **Configurações do CFe SAT**.



Inicialmente é necessário informar a **Chave Acesso Validador** (verifique com a SEFAZ). E em seguida deve-se preencher novamente as mesmas pastas de **Input** e **Output** informadas anteriormente no Integrador.

Configurações

- Geral
- Configurações da NFC-e
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- **Configurações do CFe SAT**
- Desoneração

☐ Não utilizar equipamento MFE para emissão de CFe (Utilizar NFCe via Integrador)

☒ Utilizar equipamento MFE conectado neste computador

Configurar SAT

Versão do layout: ☐ 0.07 ☒ 0.08

Caminho da pasta Input: C:\Integrador\Input

Caminho da pasta Output: C:\Integrador\Output

Cadastro de POS

Pagamentos VFP-e


☐ Formatar IE com zeros à esquerda (Marcar para equipamento TANCA/GERTEC)

ESC - Cancelar

F3 - Gravar

IMPORTANTE! Caso a Inscrição Estadual do emitente tenha menos que 12 caracteres e a empresa utilizar **TANCA/GERTEC**, é necessário marcar a opção **Formatar IE com zeros a esquerda (Marcar para equipamento TANCA/GERTEC)**

Após preencher as informações acima clique em **Configurar SAT**.



No **1º Passo**, selecione o **Integrador MFe**. No **2º Passo**, marque a opção **Meu equipamento SAT já está ativado**, informe o **código de ativação** e clique em **Testar código de ativação**. (Esse código é fornecido pelo fabricante do equipamento, consulte seu técnico).

Feito isso, clique em **Associar assinatura ao SAT**, clique em **Selecionar arquivo com assinatura** e selecione o arquivo que o Suporte da CompuFour enviou para seu e-mail. Em seguida clique em **Associar assinatura**.

Em seguida poderá clicar em **ESC - Sair** e depois em **F3 - Gravar**.

Iniciando as vendas

**Clique aqui e saiba como emitir uma venda no MF-e!
(/artigo/652)**