


Alterando o Nome do Computador - Windows 7


[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Para alterar o nome do computador no Windows 7 siga os procedimentos a seguir:


Clique com o botão da direita do mouse sobre a opção Computador / Propriedades, clique em Alterar Configurações, como mostra na imagem abaixo:



Será aberta uma nova tela, clique na aba "Nome do Computador" e clique na opção "Alterar".



Para finalizar, insira o nome que você deseja no campo "Nome do computador", mantendo apenas letras, sem acentos ou caracteres especiais. Ex: Servidor, Terminal. Clique em "OK" para que as alterações sejam aplicadas e reinicie o computador.



IMPORTANTE: Caso o sistema já esteja instalado e a utilização deste tutorial é para ajuste, após a alteração do nome deverá ajustar também o arquivo Clipp.ini seguindo os procedimentos:

- Acesse o diretório do programa C:\Arquivos de programas\Compufour\CLIPP\EXE (ou clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do programa Clipp Store na área de trabalho, vá até Propriedades, clique em Abrir Local do Arquivo ou Localizar destino), encontre o arquivo clipp ou clipp.ini, exclua o mesmo. Ainda na pasta do sistema, localize e execute o arquivo IP.EXE, execute-o e faça o teste.

- Outra forma de realizar o ajuste, é abrir o arquivo CLIPP.INI, que está na pasta de instalação do programa, com o Bloco de notas e ajustar o nome do computador na linha Database="NOME DO COMPUTADOR":C:\Program Files (x86)\CompuFour\Clipp\BASE\CLIPP.FDB para o mesmo nome do computador informado no Servidor.

Exemplo: Caso o nome do computador é Servidor, a linha de configuração no arquivo deve ser Database=Servidor:C:\Program Files (x86)\CompuFour\Clipp\BASE\CLIPP.FDB

Caso seu computador possua IP fixo para o servidor, é aconselhável que utilize o mesmo. Exemplo: Database=192.168.1.10:C:\Program Files (x86)\CompuFour\Clipp\BASE\CLIPP.FDB