

Vendas no PDV - Zweb

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Vendas no PDV - ZetaWeb


O PDV (Ponto de Venda) é uma forma rápida e fácil de emitir suas vendas da NFC-e. Neste artigo iremos disponibilizar o procedimento para configuração o uso do PDV.

Para configurar a NFC-e, clique aqui (/artigo/1849) para acessar os procedimentos.

Para cadastrar o vendedor do PDV, clique aqui (/artigo/1828). Após cadastrar, faça o login para uso no PDV com o usuário em questão.

Cadastro do Caixa

Para acessar o PDV, primeiramente será necessário cadastrar o caixa/vendedor que irá utilizar neste momento, para efetuar esse processo, acesse **Fiscal - Configurações - Documentos e Caixas**.



Ao acessar a parte de Documentos e Caixas será necessário cadastrar o caixa no qual vai ser utilizado o PDV.

Caixas


Caixa Usuário Terminal Zeta ☐ Ativo ☒

Caixa	Usuário	Terminal Zeta	Status
001	Teste Zeta Wagner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Após preencher o caixa e usuário responsável pelo caixa, clique  para salvar as informações.

Abertura do Caixa

Antes de iniciar as vendas, é necessário abrir o caixa, isso acontece logo após clicar em **Fiscal - NFC-e - PDV**.



Serão solicitadas as informações de abertura do caixa:

Abrir caixa

Caixa

Documento

Valor para abertura do caixa

Imprimir comprovante

☐

Cancelar

Confirmar

Caso marque a opção **Imprimir Comprovante** será impresso conforme **exemplo;** (<https://compufour.s3.amazonaws.com/homolog/uploads/reports/report/608c1da9aca11.pdf>)

Venda à vista no PDV

Para abrir a venda e informar o item, pressione a tecla F2 e informe o código, descrição, código de barras ou referência do produto cadastrado em seu estoque;

+ F2 - LANÇAR UM ITEM (Digite código, descrição ou código de b... ▼

Item	Descrição	Qtd	Valor unitário R\$	Total R\$
Subtotal R\$ 0,00				
Descontos R\$ 0,00(-)				
Acréscimos R\$ 0,00(+)				

Total R\$ 0,00

1 Dinheiro

0,00

2 Pix

0,00

3 Prazo

0,00

4 Cartão

0,00

5 Outros

0,00

TZ

NFC-e (65) - Série 23
Operador: Teste Zeta Vagner
Caixa 26/03/2024 às 09:49

Caso a quantidade do item for maior que "1", informe a **quantidade** + * + Produto a ser vendido e pressione Enter;



+ 2*porca sx

309 # 10 MA- PORCA SX 8 MA
R\$ 0,88 | Qtd.: 10,00

307 # 12 MB- PORCA SX 12 MB
R\$ 1,21 | Qtd.: 10,00

Logo após, você pode informar mais itens.

Caso queira informar desconto/acrécimo no total da nota, pressione o atalho **Alt + F7**, informe os valores e clique em **Gravar**;

Desconto/Acrécimo total da venda

Desconto

☒ Valor R\$ ☐ Percentual %

0,00

ICMS Desonerado

0,00

Acrécimo

☒ Valor R\$ ☐ Percentual %

0,00

Cancelar Salvar

Após informar, clique em Salvar.

Ainda, caso queira informar um cliente nessa venda, pressione o atalho **Alt + F9**;

Cliente

✕

Pesquisar cliente

+

▼

CPF/CNPJ

☐ Entrega a domicílio

Cancelar

Confirmar

Após informar, clique em Confirmar.

Caso queira cancelar o último item lançado, pressione a tecla **ALT + F6**;



Atenção!

Tem certeza que deseja cancelar o item: AMPULHETA
EM VIDRO 60 MINUTOS

Não

Sim, exclur!

*Para cancelar, clique em **Sim, excluir**;*

Para cancelar um determinado item da listagem, digite no campo de venda o hífen (-) juntamente com a posição do item a ser removido da venda, exemplo, -2 para cancelar o segundo item da venda;

+ -2

Item	Descrição	Qtd	Valor unitário R\$	Total R\$
4	FOLHA DECORATIVA EM FIBRA NATURAL 0000000034	1	R\$ 54,03	R\$ 54,03
3	FOLHA DECORATIVA EM FIBRA NATURAL 0000000034	1		
2	FOLHA DECORATIVA EM FIBRA NATURAL 0000000035	1		
1	FOLHA DECORATIVA EM FIBRA NATURAL 0000000035	1		



Atenção!

Tem certeza que deseja cancelar o item: FOLHA DECORATIVA EM FIBRA NATURAL

Não

Sim, excluir!

Clique em **Sim, excluir** para cancelar o item;

Para cancelar toda venda lançada, pressione **F6**;

Cancelar venda



Deseja realmente cancelar essa venda?

Não

Sim

Para finalizar a venda, defina a forma de pagamento e pressione **F3** ou clique no botão **Finalizar (F3)**;



+ F2 - LANÇAR UM ITEM (Digite código, descrição ou código de barras) ▾

Item	Descrição	Qtd	Valor unitário R\$	Total R\$
3	FOLHA DECORATIVA EM FIBRA NATURAL 0000000034	1	R\$ 54,03	R\$ 54,03
2	FOLHA DECORATIVA EM FIBRA NATURAL 0000000034	1	R\$ 54,03	R\$ 54,03
1	FOLHA DECORATIVA EM FIBRA NATURAL 0000000035	1	R\$ 63,05	R\$ 63,05

Subtotal

R\$ 171,11

Descontos

R\$ 0,00(-)

Acréscimos

R\$ 0,00(+)

Total

R\$ 171,11

1 Dinheiro

0,00

📄 À vista

R\$ 171,11

✕

2 Pix

0,00

3 Prazo

0,00

4 Cartão

0,00

5 Outros

0,00

Dinheiro

R\$ 171,11

Pagamentos

NFC-e (65) - Série 23

Operador:

Caixa 26/03/2024 às 09:49

Cancelar F6

Finalizar F3

A venda será imediatamente Impressa:

Nome Fantasia da empresa

CNPJ: IE:

Avenida Sobral, - Vila - Tres
Lagoas

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit Desc	Total
1	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VA	10,00	UN	100,00	0,001.000,00	

Qtd. total de itens

1

Valor total R\$

R\$ 1.000,00

Descontos

R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$

R\$ 1.000,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

R\$ 1.000,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

0407 7205 8000 0130 6509 9001 6370 3519

Consumidor não identificado
NFC-e n° 1637035 Série 099
30/04/2021 09:33:29
Protocolo de Autorização:
150210000055910
Data de autorização 30/04/2021
08:33:30

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL; II-NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI;

Trib aprox Fed: R\$ 42,00, Est: R\$ 170,00, Mun: R\$ 0,00

Forma de pagamento e meio de pagamento

Destacamos aqui a diferença entre forma de pagamento e meio de pagamento. A Forma de Pagamento, como o próprio nome já diz, é a Forma em que o pagamento está sendo efetuado, por exemplo A Vista, significa que você pagou no ato da compra, A Prazo, significa que você vai pagar a compra parcelada, isso são formas de pagamento.

Já o Meio de Pagamento, é o canal que você utilizou para pagar sua compra, que pode ser: Depósito bancário, PIX, Transferência bancária-carteira digital, Programa fidelidade-cashback-crédito virtual.

Para lançar a forma de pagamento e o meio de pagamento, ficará na parte direita da tela.

Escolha a Forma de pagamento, o valor e o meio de pagamento utilizado.

Total

R\$ 171,11

1 Dinheiro

0,00

2 Pix

0,00

3 Prazo

171,11

4 Cartão

0,00

5 Outros

0,00

Total pago

R\$ 0,00

Saldo

R\$ 171,11

Parcelamento

A Prazo 30 dias

A Prazo 2x

A Prazo 3x

On time 1 + 1

On time 1 + 2

Prazo 10x

A Prazo 10x

Em seguida, basta proceder com a emissão da NFC-e, o comprovante será impresso com a informação do meio de pagamento utilizado, aqui está o exemplo do PIX:

Valor a Pagar R\$	R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Pagamento Instantâneo (PIX)	R\$ 100,00

OBS: Todos os meios de pagamento serão impressos.

OBS: Ao escolher a forma de pagamento **PIX**, por exemplo, o valor entrará como receita imediata da empresa (após fechamento do caixa), agora, se você utilizar a forma de pagamento **Prazo** juntamente com o meio de pagamento **PIX**, as parcelas constarão nas receitas (Financeiro - Receitas), mas como pendentes de recebimento:

Financeiro > Receitas							Buscar...					Ações ▾	Cadastrar
<input type="checkbox"/>	Data de vencimento ↓	Data de cadastro ↓	Documento ↓	Nosso número ↓	Conta	Cliente	D						
<input type="checkbox"/>	28/03/2024	28/03/2024	02352641-01		Caixa		R						
<input type="checkbox"/>	28/03/2024	28/03/2024	02352639-01		Banco do Bra...		R						

As informações sairão também no XML, conforme exemplos abaixo:

Depósito Bancário, observe a tag **tPag** com o código 16:

```
<pag>
  <detPag>
    <tPag>16</tPag>
    <vPag>70.00</vPag>
  </detPag>
</pag>
```

Pix, observe a tag **tPag** com o código 17:

```
<pag>
  <detPag>
    <tPag>17</tPag>
    <vPag>70.00</vPag>
  </detPag>
</pag>
```

Todos os meios de pagamento constarão nessa mesma tag, você poderá verificar individualmente cada um.

Venda no Cartão

Caso escolha a opção de pagamento **Cartão**, poderá ser lançada a bandeira e administradora, que podem ser digitadas na tela ou cadastradas conforme procedimentos **indicados aqui**; (/artigo/1879)

Total		R\$ 10,00	
1 Dinheiro	<input type="text" value="0,00"/>	Parcelamento	
2 Pix	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	
3 Prazo	<input type="text" value="0,00"/>	Administradora	Bandeira
4 Cartão	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5 Outros	<input type="text" value="0,00"/>	Número da transação	
6 Shipay	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	
		Identificador terminal de pagamento	
		<input type="text"/>	
Total pago		R\$ 0,00	
Saldo		R\$ 10,00	

Caso queira adicionar mais cartões, no campo de valor, preencha o valor de um cartão primeiro e preencha os dados, após adicionar este, faça o mesmo processo com o segundo cartão;

Total		R\$ 10,00
1 Dinheiro	0,00	Parcelamento débito Administradora: Stone Bandeira: Rede Número da transação: 4645465 Identificador terminal de pagamento: Cartão de Crédito 1x R\$ 5,00
2 Pix	0,00	
3 Prazo	0,00	
4 Cartão	5,00	
5 Outros	0,00	
6 Shipay	0,00	
Cartão	R\$ 5,00	Pagamentos Cartão de Crédito 1x R\$ 5,00
Total pago	R\$ 5,00	
Saldo	R\$ 5,00	

Após lançar, clique em Gravar para adicionar a informação na venda.

Sangria/Suprimento

Sangria é o ato de **retirada** de valores do caixa, **suprimento** é a adição de valores ao caixa;

Para efetuar a sangria/suprimento, preciso **ALT + F11** e escolha o **Valor, tipo de Movimentação e Imprimir Comprovante**;

Sangria/Suprimento

Tipo de movimentação

☒ Suprimento☐ Sangria

Valor

0,00

Imprimir comprovante



Cancelar

Salvar

Em seguida, clique em **Gravar**.

Fechamento de Caixa

Para efetuar o fechamento de caixa, pressione **ALT + F2**;

Confira os valores lançados e clique em **Confirmar**.

Fechar caixa

×

Dinheiro	R\$ 63,40
Cartão de Crédito	R\$ 50,00
Pagamento Instantâneo (PIX)	R\$ 171,11
Total de vendas	R\$ 284,51
Abertura de caixa	R\$ 10,00 +
Suprimento	R\$ 0,00 +
Sangria	R\$ 0,00 -
Já lançado no caixa geral	R\$ 221,11 -
Total na gaveta	R\$ 73,40

Total de entrada no caixa geralR\$ 63,40

Notas fiscais não transmitidas também são consideradas no fechamento de caixa.

Imprimir comprovante

Cancelar

Confirmar

Caso marque a opção **imprimir comprovante**, será impresso conforme **exemplo** (<https://compufour.s3.amazonaws.com/homolog/uploads/reports/report/608c1c14dda0a.pdf>)