

Desativando horário de verão - Clipp Store

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

O Horário de Verão termina no domingo, 17 de fevereiro de 2019 às 00:00.

Abaixo estão listados os procedimentos para configuração:

- Clique aqui para acessar a configuração do **Emissor de Cupom Fiscal (ECF)**;
- Caso emita: Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe) ou SAT FISCAL/SP (CFe), selecione abaixo a versão do Sistema Operacional utilizado:


1. **Windows 7, 8 e 10**

2. **Windows XP**

Horário de Verão - ECF |

Antes de alterar a hora de seu computador, efetue a Redução Z do dia e aguarde no mínimo uma hora para efetuar o procedimento abaixo:

- Acesse o Emissor de Cupom Fiscal;
- Pressione **F10** / **Configurações** / **Configurações do programa**;
- Clique na opção **ECF Conectado** e em seguida clique em **Desativar**:



Feito isso poderá ajustar o horário do computador.

ATENÇÃO: Caso o procedimento acima não desative o horário de verão, entre em contato com o técnico autorizado ou suporte do fabricante de sua Impressora Fiscal.

NF-e, NFC-e, CF-e SAT


É importante salientar que o envio da NF-e conta com vários aspectos externos ao sistema, como servidores da SEFAZ, é necessário que estes horários estejam sincronizados, ou seja, ambos devem ter o mesmo horário, caso exista alguma diferença quanto ao servidor da secretaria, deve aguardar que o mesmo seja ajustado, enquanto isso poderá utilizar o sistema no horário normal.

Efetue os procedimentos abaixo de acordo com a versão do Sistema Operacional utilizado:

Windows 7, 8 e 10

Efetue o procedimento abaixo:

1. Acesse o **Painel de Controle do Windows** ou **Clique sobre o relógio** que pode ser localizado no lado direito da tela na parte inferior;
2. Acesse "**Alterar configurações de data e hora...**", clique na guia **Horário na Internet** e em seguida no botão **Alterar Configurações**;



1. Nessa tela marque a opção **"Sincronizar com um servidor..."** e clique em **Atualizar agora**. Aguarde e clique em **OK**;
2. Feito isso, voltando para a tela de **"Data e Hora"**, deverá selecionar a opção **"Alterar Fuso Horário"**;
3. Na tela a seguir, marque a opção **"Ajustar automaticamente o relógio para o Horário de Verão"** e clique em OK.

Windows XP |

Para Windows XP efetue o procedimento abaixo:

1. Clique duas vezes sobre o relógio que pode ser localizado no lado direito da tela na parte inferior;
2. Acesse a guia **Horário na Internet**;



3. Marque a opção **Sincronizar automaticamente com um servidor de horário na Internet / Atualizar agora / OK**.
4. Feito isso, voltando para a tela de **"Propriedades de Data e Hora"**, deverá selecionar a opção **"Fuso Horário"**;
5. Na tela a seguir, será apresentada a opção **"Ajustar automaticamente o relógio para o Horário de Verão"**, esta mensagem deve ser marcada e após deve ser clicado no botão **"OK"** para que as confirmações sejam alteradas.

Palavras-chave: Horário da Impressora Diferente do Horário do Computador, Existe uma diferença considerável entre o horário de seu computador e o horário de sua impressora fiscal.