


# Windows Server

## Creación de usuarios


### 1 - Abrir el Administrador del servidor

Hacer clic en el botón Inicio de Windows y buscar "Administrador del servidor" en caso de que aún no esté activado.




### 2 - Abrir el gestor de equipos

Hacer clic en "Herramientas" y seleccionar "Administración de equipos".




Esto abrirá la ventana de administración de equipos



### 3 - Agregar usuario

En esta ventana, expanda "Usuarios y grupos locales", luego haga clic derecho en "Usuarios" y seleccione "Nuevo usuario". Esto abrirá la ventana "Nuevo usuario" donde puede ingresar los detalles de su(s) usuario(s).



**Usuario nuevo** ? X

Nombre de usuario:

Nombre completo:

Descripción:

---

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira


☐ La cuenta está deshabilitada

---

## 4 - Adición opcional de usuario al grupo de administradores


Haga clic en la carpeta "Usuarios" aún en "Administración de equipos" para exponer a todos los usuarios. Haga clic derecho en el nombre del usuario específico y

seleccione "propiedades".



## 5 - Configurar miembro de

aparecerá una nueva ventana de "propiedades de nombre de usuario". Mientras está en la ventana, haga clic en la pestaña "miembro de" y luego en "Agregar".



Aparecera la pestaña de "Seleccionar grupos". Escriba el nombre del grupo y haga clic en "Comprobar nombres", si el grupo es encontrado haga clic en "Aceptar"

Seleccionar Grupos

Seleccionar este tipo de objeto:  
Grupos

Desde esta ubicación:  
WIN-KE4I53LN9P2

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):  
Administradores

Comprobar nombres

Opciones avanzadas... Aceptar Cancelar

Seleccionar Grupos

Seleccionar este tipo de objeto:  
Grupos

Desde esta ubicación:  
WIN-KE4I53LN9P2

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):  
WIN-KE4I53LN9P2\Administradores


Comprobar nombres

Opciones avanzadas... Aceptar Cancelar

## Volúmenes


### 1 - Abrir el Administrador del servidor

Hacer clic en el botón Inicio de Windows y buscar "Administrador del servidor" en caso de que aún no esté activado.




## 2 - Abrir el gestor de equipos

Hacer clic en "Herramientas" y seleccionar "Administración de equipos".




Esto abrirá la ventana de administración de equipos




### 3 - Inicializar discos

A continuación, debe hacer que el volumen agregado sea visible para el sistema operativo. Si el volumen está en estado "Fuera de línea", haga clic con el botón derecho del mouse de antemano y seleccione "En línea" en el menú contextual.




En el módulo Administración de volúmenes, haga clic con el botón derecho en el volumen que desea inicializar y luego seleccione Inicializar disco.






Elija el modo de partición (GPT o MBR) y haga clic en "Aceptar"




## 4 - Crear volumen

Para crear un volumen simple, haga clic derecho en el área sin particiones y seleccione "Nuevo volumen simple" en el menú que aparece.



En la ventana del asistente de configuración que aparece, haga clic en "Siguiente" y especifique el tamaño del volumen (puede aceptar el valor predeterminado y usar el valor máximo), luego haga clic en "Siguiente" nuevamente.



Asigne una letra al volumen

Asistente para nuevo volumen simple

✕

**Asignar letra de unidad o ruta de acceso**  
Para facilitarle el acceso, puede asignar una letra de unidad o ruta de acceso de unidad a su partición.

☒ Asignar la letra de unidad siguiente:

D ▾

☐ Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía:

Examinar...

☐ No asignar una letra o ruta de acceso de unidad

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Especifique el sistema de archivos que desee usar y elija un nombre para el volumen creado, después haga clic en "Siguiente" y "Finalizar"

Asistente para nuevo volumen simple

### Formatear la partición

Debe formatear esta partición antes de poder almacenar datos en ella.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen
   
☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos:

NTFS

Tamaño de la unidad de asignación:

Predeterminado

Etiqueta del volumen:

Nuevo vol

☒ Dar formato rápido
   
☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

El volumen agregado aparecerá en la lista de dispositivos, con un área marcada en el panel inferior.

Administración de equipos

Archivo Acción Ver Ayuda

Administración del equipo (local)

- Herramientas del sistema
  - Programador de tareas
  - Visor de eventos
  - Carpas compartidas
  - Usuarios y grupos locales
  - Rendimiento
  - Administrador de dispositivos
  - Almacenamiento
    - Copias de seguridad de
      - Administración de disco
  - Servicios y Aplicaciones

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de archivos	Estado	Capacidad	Es	Acciones
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Partición de datos básicos)	29.33 GB	15	
(Disco 0 Partición 1)	Simple	Básico		Correcto (Partición de sistema EFI)	100 MB	10	
(Disco 0 Partición 4)	Simple	Básico		Correcto (Partición de recuperación)	569 MB	50	
Nuevo vol (D:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Partición de datos básicos)	9.98 GB	90	

Disco 0

Básico  
29.98 GB  
En pantalla

100 MB

Correcto (Partición de sistem

29.33 GB NTFS

Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Partición de da

569 MB

Correcto (Partición de recuperación)

Disco 1

Básico  
9.98 GB  
En pantalla

Nuevo vol (D:)

9.98 GB NTFS

Correcto (Partición de datos básicos)

<

No asignado

Partición primaria