

Administrativo e Financeiro  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro>)

Documentações  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002257328-Documenta%C3%A7%C3%B5es>)

Notícias  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002435008-Not%C3%ADcias>)

# Framework - Linha Datasul - TEC - Alteração manual da configuração do License Server no produto Datasul for THF

## Atualizado em:

10 de agosto de 2022 10:10

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:05 min**

## Dúvida

Como alterar a configuração do **License Server** utilizada pelo produto **Datasul for THF**?

## Ambiente

Framework - Framework (Linha Datasul) - Tomcat – Versão 12

## Solução

No produto **Datasul for THF - TOTVS HTML Framework**, uma vez acessada tela de **Propriedades de licença** no menu **Configurações, Propriedades do Sistema** não é possível alterar o **Tipo de Ambiente, Endereço IP** ou **Nome do Servidor** e a **Porta do Servidor**. As alterações dessas informações deverá ser realizada diretamente no arquivo **confcontext.xml** do **Tomcat**. A configuração realizada no arquivo irá **sobrepôr** a configuração do banco de dados, possibilitando o acesso ao produto. Para essa configuração, siga os procedimentos abaixo:

1. Através do **Explorador de Arquivos**, acesse o **diretório** onde encontra-se instalado o **Tomcat**;
2. Edite o arquivo **confcontext.xml**, realizando um *backup* deste arquivo antes de efetuar as alterações sugeridas;
3. Insira as **tags** abaixo, caso elas ainda não existam no arquivo:

```
<Environment name="totvs.license.server" type="java.lang.String" value="arpoador">  
<Environment name="totvs.license.port" type="java.lang.String" value="5555">
```

A propriedade **totvs.license.server**: é utilizada para referenciar o Servidor onde localiza-se o **License Server**; no exemplo acima, o nome do Servidor é **arpoador**. Na propriedade **totvs.license.port** é referenciada a porta do serviço do **License Server**; no exemplo apresentado o número da porta é **5555**;

4. Salve as alterações no arquivo e reinicie o **Tomcat** para que a configuração seja lida novamente por esta instância.

## Saiba mais

Acesse o documento onde são apresentadas as configurações de Licença utilizadas pelo produto **Datasul CFG - Configurações de Licenças** (<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=268816971>)



Esse artigo foi útil?



Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

## 0 Comentários

Por favor, entre ([https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return\\_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F360033693414-Framework-Linha-Datasul-TEC-Altera%C3%A7%C3%B5es-manual-da](https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F360033693414-Framework-Linha-Datasul-TEC-Altera%C3%A7%C3%B5es-manual-da))

Altera%20O%20Ar%20O%20Assu-manual-da-  
configura%25C3%25A7%25C3%25A3o-do-License-Server-no-produto-  
Datasul-for-THF) para comentar.

## Como podemos ajudar?

Entre em contato e fale conosco!

Página Inicial

Centro de serviços

Portal de Produtos (<https://produtos.totvs.com/>)

Suporte (<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt->

Downloads