

Administrativo e Financeiro
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro>)

Documentações
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002257328-Documenta%C3%A7%C3%B5es>)

Notícias
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002435008-Not%C3%ADcias>)

Framework - Linha Datasul - TEC - Como ativar o timeout do PASOE

Atualizado em:

4 de dezembro de 2023 08:04

🕒 Tempo aproximado para leitura: **00:02:11 min**

Dúvida

Como ativar o **timeout** do **PASOE**?

Ambiente

Framework - Framework (Linha Datasul) - PASOE - A partir do OpenEdge 12

Solução

Para ativar o **timeout** do **PASOE - Progress Application Server for OpenEdge**, basta informar um valor diferente de zero, em **milissegundos**, para o parâmetro **Idle resource timeout**. Este parâmetro, quando ativado, a cada tempo programado, irá verificar se os demais parâmetros de **timeout** foram atingidos, eliminando os seus respectivos recursos. Por padrão todos os demais parâmetros de **timeout** já possuem seus valores de tempo padrões, todos em milissegundos. O único que vem com valor **ZERO** é o **Idle resource timeout**, ou seja, por padrão ele vem desativado e, por consequência, nenhum **timeout** é avaliado até que isso seja alterado.

Os valores padrões dos demais parâmetros de **timeout** já são suficiente para atender a maioria dos casos, sendo a sua necessidade de ajuste ser avaliada caso a caso. Importante observar que os valores ali são expressos em milissegundos, então nunca configurar valores muito baixos.

Como sugestão utilizar o valor 5000 - cinco mil milissegundos, o que equivale a 5 segundos para o parâmetro **Idle resource timeout**.

Para acessar a página de configuração desses parâmetros pela ferramenta **OpenEdge Explorer**, acesse a página da instância **PASOE**, clique no nome do **ABL Application**, acesse a página **Configuration** e em seguida a aba **Performance Tuning and Limits**.

Ou se preferir esse ajuste pode ser feito diretamente no arquivo **conf/openedge.properties**, localizado no diretório da instância do **PASOE**, procurando pelos parâmetros que contém a palavra **timeout**.

Saiba mais

Informações adicionais em:

Framework - Linha Datasul - TEC - Boas práticas de configuração do OpenEdge 12 e PASOE para o produto Datasul
(<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18665611217559>)
Framework - Linha Datasul - TEC - Como funciona o consumo de memória do agente do PASOE (<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18894499790871>)



Esse artigo foi útil?



Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

0 Comentários

Por favor, entre (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F18895220196247-Framework-Linha-Datasul-TEC-Como-ativar-o-timeout-do-PASOE) para comentar.

Como podemos ajudar?

Entre em contato e fale conosco!

- Página Inicial

Centro de serviços

Portal de Produtos (<https://produtos.totvs.com/>)
- Suporte (<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt->

Downloads