

Administrativo e Financeiro  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro>)

Documentações  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002257328-Documenta%C3%A7%C3%B5es>)

Notícias  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002435008-Not%C3%ADcias>)

# Framework - Linha Datasul - TEC - Configurando PROPATH e parâmetros de sessão no PASOE através do OpenEdge Explorer


**Atualizado em:**  
9 de julho de 2021 16:07  
🕒 Tempo aproximado para leitura: **00:02:45 min**

**Dúvida**  
Como configurar o **PROPATH** e parâmetros de sessão no **PASOE** utilizando o **OpenEdge Explorer**?


**Ambiente**  
Framework - Framework (Linha Datasul) - A partir do OpenEdge 12

**Solução**  
O objetivo deste artigo é demonstrar a configuração dos parâmetros relacionados a instância **PASOE - Progress Application Server for OpenEdge** utilizando a ferramenta **OpenEdge Explorer**. O artigo que demonstra a mesma configuração através da alteração do arquivo **openedge.properties** está disponível ao final deste artigo. Os passos estão disponíveis abaixo:


1. Efetue o **login** na ferramenta **OpenEdge Explorer**. O endereço padrão é **http://servidor:9090**;
2. Selecione a instância **PASOE** que deseja efetuar a alteração. Em geral, você pode acessá-lo através da opção **Recent**, localizada na aba **Resources**.




3. Selecione o **ABL Application Name** desejado.



4. Selecione a opção **Configuration**.





Página Inicial

Centro de serviços

Portal de Produtos (<https://produtos.totvs.com/>)

Suporte (<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br>)

Downloads

As configurações listadas abaixo são as mais comuns para o produto **Datasul for THF**:

**Agent working directory** - Diretório de trabalho da sessão;

**Agent startup parameter** - Podem ser incluídos parâmetros relacionados a sessão. Os mais comuns são diretório temporário e arquivo **PF**, de acordo como demonstrado na imagem;

**PROPATH** - Caminhos que serão utilizados no **PROPATH** da sessão. Mantenha os que são trazidos por padrão na configuração e inclua os demais diretórios separados por vírgula;

**Session startup procedure** - Arquivo de *alias* utilizado de acordo com a unificação de banco de dados de seu ambiente.

6. Utilize o botão **Save** para guardar as configurações realizadas. Após realizar as alterações, será necessário reiniciar a instância **PASOE** para que as novas configurações sejam utilizadas.

**Saiba Mais**

Para Informações sobre a configuração do **PROPATH** e parâmetros de sessão para a instância do **PASOE** alteração do arquivo **openedge.properties** consulte o artigo a seguir: DS - TEC - Configurando PROPATH e parâmetros de sessão no PASOE (<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360057957933-DS-TEC-Configurando-PROPATH-e-par%C3%A2metros-de-sess%C3%A3o-no-PASOE>)

Informações sobre criação de uma instância do **PASOE** através do **OpenEdge Explorer** estão dispostas no artigo a seguir: DS - TEC - Criando uma instância PASOE através do OpenEdge Explorer (<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360056538414-DS-TEC-Criando-uma-inst%C3%A2ncia-PASOE-atrav%C3%A9s-do-OpenEdge-Explorer>)



Esse artigo foi útil? Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

### 0 Comentários

Por favor, entre ([https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return\\_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F360058692473-Framework-Linha-Datasul-TEC-Configurando-PROPATH-e-par%25C3%25A2metros-de-sess%25C3%25A3o-no-PASOE-atrav%25C3%25A9s-do-OpenEdge-](https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F360058692473-Framework-Linha-Datasul-TEC-Configurando-PROPATH-e-par%25C3%25A2metros-de-sess%25C3%25A3o-no-PASOE-atrav%25C3%25A9s-do-OpenEdge-)

