

Administrativo e Financeiro  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro>)

Documentações  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002257328-Documenta%C3%A7%C3%B5es>)

Notícias  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002435008-Not%C3%ADcias>)


Universidade TOTVS  
(<https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/360001456512-Universidade-TOTVS>)

# Framework - Linha Datasul - FRW - Configuração do Timeout no Datasul 12

## Atualizado em:

20 de outubro de 2021 17:07

Seguir

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:08 min**

## Dúvida

Como configurar o **Timeout no Datasul 12**?

## Ambiente

Framework - Framework (Linha Datasul) - Básico (BTB) - Versão 12

## Solução

O processo de **Timeout** consiste no controle da última interação do usuário com o produto. Após decorrido o tempo configurado, não havendo interação, será apresentada uma mensagem alertando que a sessão irá expirar. Seguem as configurações necessárias para ativar ou alterar essa funcionalidade:

1. Edite o arquivo **datasul\_framework.properties** que está localizado o diretório **conf\datasul** da instância do **JBoss**;
2. Localize o grupo **CONFIGURAÇÕES TIMEOUT**;
3. Especifique o **tempo do Timeout em minutos** no atributo **session.timeout**. Caso o valor seja zero, o **Timeout** estará desativado;
4. Especifique o **tempo em minutos que será apresentada a mensagem de alerta do Timeout** no atributo **session.timeout.message**. Essa mensagem será exibida até que receba um clique ou a mesma se feche sozinha e seja feito o *logout*, voltando para a tela de *login*.

## Importante

No menu **Foundation, Módulo Básico, Tarefas, Timeout Parâmetro básico**, pode ser especificado um **Grupo Exceção do Timeout**; todos os usuários que participarem desse grupo de exceção não terão sua sessão fechada por inatividade.

Relatórios e/ou processamentos demorados não estão contemplados no **Timeout**. Para estes casos, indica-se a inclusão no grupo de exceção ou a execução deste processo pelo **RPW - Remote Procedure Wait**.

Em caso de bancos **Progress**, no *script* de carga será necessário adicionar os parâmetros: **-basetable 1 -tablerangesize 3500**.

Caso o **Timeout do Progress - btb934aa**, esteja em uso, não é indicada a utilização do **Timeout do JBoss** simultaneamente. Utilize apenas uma das duas soluções.



Esse artigo foi útil?



Usuários que acharam isso útil: 2 de 2

## 0 Comentários

Por favor, entre ([https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return\\_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F234742608](https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?return_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F234742608)) para comentar.