

HEAD

CABEZA (1)

Comandos de usuario

CABEZA (1)

NOMBRE

cabeza - Salida de la primera parte de los archivos

SINOPSIS

cabeza [OPCIÓN] ... [ARCHIVO] ...

DESCRIPCIÓN

Imprimir las primeras 10 líneas de cada fichero en la salida estándar. Con más de un archivo, pre-

ceder cada uno con una cabecera que da el nombre del archivo. Sin ARCHIVO, o cuando FILE es -, leer Stan-

entrada dard.

Los argumentos obligatorios para las opciones largas son obligatorios para las opciones cortas también.

-c , --bytes = [-] K

imprimir los primeros bytes K de cada archivo; con el líder '-', imprimir todos menos el último

K bytes de cada archivo

-n , --lines = [-] K

imprimir las primeras líneas K en lugar de la primera 10; con el líder '-', imprimir todo pero las últimas líneas K de cada archivo

-q , --quiet , --silent

cabeceras de impresión nunca que da los nombres de archivos

-v , --verbose

siempre imprimir cabeceras que dan los nombres de archivos

--help muestra esta ayuda y salir

--version

información de la versión de salida y salida

Malla Q no tienen el sufijo multiplicador: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000 * 1000, M 1024 * 1024, GB

1000 * 1000 * 1000 1024 * 1024 * 1024 G, y saltos en T fuerte, P, E, Z, Y.

AUTOR

Escrito por David MacKenzie y Jim Meyering.

Cómo informar de fallos

Informe de los problemas de la cabeza a bug-coreutils@gnu.org

Página de inicio de GNU coreutils: <<http://www.gnu.org/software/coreutils/>>

Ayuda general el uso de software GNU: <<http://www.gnu.org/gethelp/>>

Informar de errores a la cabeza <<http://translationproject.org/team/>>

DERECHOS DE AUTOR

Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc. licencia GPLv3 +: GNU GPL versión 3 o más tarde <<http://gnu.org/licenses/gpl.html>>.

Este es software libre: usted es libre de cambiar y redistribuirlo. No hay NINGUNA GARANTÍA,

en la medida permitida por la ley.

VER TAMBIÉN

La documentación completa de la cabeza se mantiene como un manual Texinfo. Si la información y la cabeza

los programas están instalados correctamente en su sitio, el comando

Información coreutils 'cabeza invocación'

debería dar acceso al manual completo.

NAME

head - output the first part of files

SYNOPSIS

head [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION

Print the first 10 lines of each FILE to standard output. With more than one FILE, precede each with a header giving the file name. With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-c, --bytes=[-]K

print the first K bytes of each file; with the leading '-', print all but the last K bytes of each file

-n, --lines=[-]K

print the first K lines instead of the first 10; with the leading '-', print all but the last K lines of each file

-q, --quiet, --silent

never print headers giving file names

-v, --verbose

always print headers giving file names

--help display this help and exit

--version

output version information and exit

K may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y.

AUTHOR

Written by David MacKenzie and Jim Meyering.

REPORTING BUGS

Report head bugs to bug-coreutils@gnu.org

GNU coreutils home page: [<http://www.gnu.org/software/coreutils/>](http://www.gnu.org/software/coreutils/)

General help using GNU software: [<http://www.gnu.org/gethelp/>](http://www.gnu.org/gethelp/)

Report head translation bugs to [<http://translationproject.org/team/>](http://translationproject.org/team/)

COPYRIGHT

Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later [<http://gnu.org/licenses/gpl.html>](http://gnu.org/licenses/gpl.html).

This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO

The full documentation for head is maintained as a Texinfo manual. If the info and head programs are properly installed at your site, the command

`info coreutils 'head invocation'`

should give you access to the complete manual.