

Podpięcie senti-bota do konta Binance

- [Przygotowanie konta Binance](#)
- [Ważne informacje](#)
- [Wygenerowanie klucza API](#)

Przygotowanie konta Binance

- Konto musi być w pełni zweryfikowane ([How to Complete Identity Verification](#))
- Dodatkowo musimy otworzyć i zasilić konto **USD-M Futures Perpetual** w **USDT** (ewentualnie w BTC) ([How to Open Binance Futures Account](#), [How to Transfer Funds to the Futures Wallet](#)). W tym celu musimy zakupić USDT na naszym koncie głównym (np. płacąc za nie kartą lub wcześniej kupując fiaty i za nie kupić USDT), którymi będziemy mogli zasilić konto Futures. Sugerowana minimalna kwota zasilenia powinna wystarczyć na zakup co najmniej 0.002 BTC, czyli ok 110 USD (na moment pisania instrukcji).
Uwaga: Na dzień pisania instrukcji Binance miał zablokowaną płatność kartą dla kont walutowych w USD. Możliwe za to jest bezpośrednia płatność kartą za zakup USDT lub zakup Euro, a następnie zakup USDT za Euro.
- W następnym kroku zmieniamy ustawienia lewara dla tego konta (domyślnie jest ustawiony x20, bot na ten moment wymaga x1) ([How to Adjust Contract Leverage](#))

Ważne informacje

- Poprzez wygenerowanie i przekazanie kluczy do API Binance spółce Sentimenti Sp. z o.o. wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w testach Senti-bota. Spółka Sentimenti Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby Senti-bot był wolny od błędów i generował możliwie najlepsze wyniki, jednak całe ryzyko związane z podpięciem bota do konta spoczywa na właścicielu konta, a spółka Sentimenti Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody spowodowane użyciem bota na koncie użytkownika.
- Zgodę na udział w testach możesz w każdym momencie wycofać, wyłączając przekazany klucz API w ustawieniach konta Binance lub poprzez wysłanie maila z prośbą o wyłączenie na adres support@sentistocks.com
- Na koncie Futures do którego jest podpięty Senti-bot nie można wykonywać żadnych ręcznych operacji niezwiązanych z parą walutową na której gra bot. Czyli nie powinno się grać np. na parze ETH/USDT lub innej niż aktualna obsługiwana przez bota.
- Wykonywanie operacji na parze na której gra bot powinno być ograniczone do sytuacji absolutnie wyjątkowych - inaczej bot nie osiągnie swojej faktycznej efektywności.
- Warto pamiętać, że wszystkie operacje na giełdach kryptowalut (w tym Binance) są obciążone prowizjami. W przypadku wpłaty środków trzeba liczyć się z tym, że ich wypłata również będzie obciążona odpowiednią prowizją.

Wygenerowanie klucza API

Aby bot mógł zarządzać kontem potrzebuje **klucza API (API Key)** wraz z kluczem **Secret Key** (klucz ten jest widoczny tylko podczas tworzenia dostępu API, po jego utracie całą procedurę trzeba przejść na nowo).

Oba klucze można zgodnie z następującą instrukcją - [How to create API](#) oraz z następującymi ustawieniami (wygenerowaną parę kluczy proszę nam przekazać, najlepiej na maila support@sentistocks.com):

Wersja polska:

Uprawnienia API

☒ Włącz Odczyt

☐ Włącz Pożyczki Margin, Spłatę i Transfery

☐ Włącz Opcje Vanilla

☐ Włącz Handel Spot i Margin

☒ Kontrakty futures

☐ Wypłaty

☐ Zezwól na Uniwersalny Transfer

Autoryzacja po adresie IP:

☐ Brak filtra IP (mniej bezpieczne) Jakikolwiek adres IP będzie mógł używać tego klucza API w celu uzyskania dostępu do Twojego konta. Opcja niezalecana.

☒ Ogranicz dostęp tylko dla zaufanych adresów IP (zalecane)

116.202.86.213 ✕

Wersja angielska:

API restrictions

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Enable Reading | <input type="checkbox"/> Enable Spot & Margin Trading | <input type="checkbox"/> Enable Withdrawals |
| <input type="checkbox"/> Enable Margin Loan, Repay & Transfer | <input checked="" type="checkbox"/> <u>Enable Futures</u> | <input type="checkbox"/> Permits Universal Transfer |
| <input type="checkbox"/> Enable Vanilla Options | | |

IP access restrictions:

- ☐ Unrestricted (Less Secure) This API key allows access from any IP address. This is not recommended.
- ☒ Restrict access to trusted IPs only (Recommended)

116.202.86.213 ✕