

유스케이스 이름	로그인
액터	사용자
시작조건	사용자가 넷플릭스 애플리케이션 또는 웹페이지에 접속했을 때
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자는 "로그인" 버튼을 클릭한다. 2. 로그인 화면이 사용자에게 표시된다. 3. 사용자는 이메일 주소와 비밀번호를 입력한다. 4. 사용자는 "로그인" 버튼을 클릭한다. 5. 시스템은 사용자의 이메일과 비밀번호를 검증한다. 6. 검증이 성공하면, 사용자는 넷플릭스 메인 페이지로 리다이렉트 된다.
대안흐름	<p>1a. 사용자가 "로그인" 버튼을 찾을 수 없을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 로그인 버튼의 위치를 강조하여 표시한다. <p>3a. 사용자가 비밀번호를 잊어버렸을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사용자는 "비밀번호 찾기" 링크를 클릭한다. - 시스템은 사용자에게 비밀번호 재설정 메일을 전송한다. <p>5a. 사용자가 잘못된 이메일 주소나 비밀번호를 입력했을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 "이메일 주소 또는 비밀번호가 잘못되었습니다."라는 메시지를 표시한다. <p>5b. 계정이 잠겼을 때 (예: 연속적인 잘못된 로그인 시도로):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 "계정이 잠겼습니다. 잠금을 해제하려면 이메일을 확인하세요."라는 메시지를 표시한다.
종료 조건	사용자가 성공적으로 로그인하여 넷플릭스 메인 페이지에 접속하거나, 로그인을 중단하고 애플리케이션 또는 웹페이지를 나갔을 때.

유스케이스 이름	콘텐츠 추천
액터	사용자
시작조건	사용자가 넷플릭스 메인 페이지에 로그인 상태로 접속했을 때
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시스템은 사용자의 시청 기록과 선호도를 바탕으로 추천 콘텐츠 리스트를 생성한다. 2. 사용자는 메인 페이지에서 "추천 콘텐츠" 섹션을 볼 수 있다. 3. 사용자는 추천된 콘텐츠 중 관심 있는 항목을 선택하여 시청할 수 있다.
대안흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1a. 사용자의 시청 기록이 없을 때: <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 인기 콘텐츠나 신규 릴리즈 콘텐츠를 기반으로 추천 리스트를 생성한다. 2a. 사용자가 추천 콘텐츠에 만족하지 않을 때: <ul style="list-style-type: none"> - 사용자는 "이 추천이 마음에 들지 않아요" 버튼을 클릭하여 해당 콘텐츠를 추천 목록에서 제외할 수 있다. - 시스템은 사용자의 반응을 기록하여 추후 추천을 개선한다. 3a. 사용자가 특정 장르의 콘텐츠만 추천받고 싶을 때: <ul style="list-style-type: none"> - 사용자는 프로필 설정에서 선호 장르를 선택하여 업데이트한다. - 시스템은 사용자의 선호 장르를 반영하여 추천 콘텐츠를 제공한다.
종료 조건	사용자가 추천 콘텐츠를 선택하여 시청을 시작하거나, 다른 섹션/페이지로 이동하였을 때.

유스케이스 이름	동영상 생성
액터	관리자
시작조건	관리자가 넷플릭스 관리자 대시보드에 로그인한 상태
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 관리자는 "동영상 추가" 버튼 혹은 메뉴를 클릭한다. 2. 동영상 정보 입력 화면이 표시된다. 3. 관리자는 동영상 파일을 업로드한다. 4. 관리자는 동영상에 대한 메타데이터(제목, 설명, 장르, 출시 날짜 등)를 입력한다. 5. 관리자는 "동영상 저장" 버튼을 클릭한다. 6. 시스템은 동영상과 메타데이터를 저장하고, 저장 성공 메시지를 표시한다.
대안흐름	<p>3a. 동영상 파일 크기가 제한을 초과하였을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 "파일 크기가 제한을 초과하였습니다."라는 메시지를 표시한다. <p>4a. 필수 메타데이터 정보가 누락되었을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관리자는 "동영상 저장" 버튼을 클릭한다. - 시스템은 "필요한 정보가 누락되었습니다."라는 메시지를 표시하고, 누락된 필드를 강조한다. <p>5a. 동영상 저장 중 오류가 발생했을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 "동영상 저장 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요."라는 메시지를 표시한다.
종료 조건	동영상이 성공적으로 저장되었거나, 관리자가 동영상 추가 프로세스를 중단하거나 다른 페이지로 이동했을 때.

유스케이스 이름	동영상 검색
액터	관리자
시작조건	관리자가 넷플릭스 관리자 대시보드에 로그인한 상태
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 관리자는 대시보드 상단의 검색창에 검색어를 입력한다. 2. 관리자는 "검색" 버튼을 클릭한다. 3. 시스템은 입력된 검색어를 기반으로 동영상 목록을 검색한다. 4. 시스템은 검색 결과를 동영상 목록 형태로 화면에 표시한다. 5. 관리자는 검색된 동영상 목록 중 원하는 동영상을 선택하여 상세 정보를 확인한다.
대안흐름	<p>3a. 검색 결과가 없을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 "검색 결과가 없습니다."라는 메시지를 표시한다. <p>4a. 검색 결과가 너무 많을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 검색 결과의 일부만 초기 화면에 표시하고, "더보기" 옵션을 제공하여 나머지 결과를 확인할 수 있게 한다.
종료 조건	관리자가 검색 결과를 확인하고 원하는 동작을 완료하였거나, 다른 메뉴나 페이지로 이동하였을 때.

유스케이스 이름	동영상 수정
액터	관리자
시작조건	관리자가 넷플릭스 관리자 대시보드에 로그인한 상태
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 관리자는 대시보드에서 원하는 동영상을 검색하거나 목록에서 선택한다. 2. 동영상의 상세 정보 화면에서 "수정" 버튼을 클릭한다. 3. 시스템은 동영상의 현재 정보를 기반으로 정보 수정 화면을 제공한다. 4. 관리자는 원하는 부분의 정보(제목, 설명, 장르, 출시 날짜 등)를 수정한다. 5. 관리자는 "정보 저장" 버튼을 클릭한다. 6. 시스템은 수정된 정보를 저장하고, 저장 성공 메시지를 표시한다.
대안흐름	<p>4a. 관리자가 변경 사항을 저장하지 않고 페이지를 나가려고 할 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 "변경 사항이 저장되지 않았습니다. 페이지를 나가시겠습니까?"라는 확인 메시지를 표시한다. <p>5a. 필수 정보가 누락되었을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관리자는 "정보 저장" 버튼을 클릭한다. - 시스템은 "필요한 정보가 누락되었습니다."라는 메시지를 표시하고, 누락된 필드를 강조한다. <p>6a. 정보 저장 중 오류가 발생했을 때:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 "정보 저장 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해 주세요."라는 메시지를 표시한다.
종료 조건	동영상 정보가 성공적으로 수정되었거나, 관리자가 수정 프로세스를 중단하거나 다른 페이지로 이동했을 때.

유스케이스 이름	동영상 삭제
액터	관리자
시작조건	관리자가 넷플릭스 관리자 대시보드에 로그인한 상태
기본흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 관리자는 대시보드에서 삭제하고자 하는 동영상을 검색하거나 목록에서 선택한다. 2. 동영상의 상세 정보 화면에서 "삭제" 버튼을 클릭한다. 3. 시스템은 "정말로 동영상을 삭제하시겠습니까?"라는 확인 메시지를 표시한다. 4. 관리자는 "예"를 선택하여 동영상 삭제를 확정한다. 5. 시스템은 동영상을 삭제하고, 삭제 성공 메시지를 표시한다.
대안흐름	<ol style="list-style-type: none"> 3a. 관리자가 "아니오"를 선택할 경우: <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 동영상 삭제를 중단하고, 상세 정보 화면으로 돌아간다. 5a. 동영상 삭제 중 오류가 발생했을 때: <ul style="list-style-type: none"> - 시스템은 "동영상 삭제 중 오류가 발생하였습니다. 다시 시도해주세요."라는 메시지를 표시한다.
종료 조건	동영상이 성공적으로 삭제되었거나, 관리자가 삭제 프로세스를 중단하거나 다른 페이지로 이동했을 때.