

単体テスト仕様書	システム名	サブシステム名	業務種別		バージョン	更新日	作成者
	画像投稿サイト				V1.00	2023/3/13	高原翔馬

テストID	UT-0001	テスト名	ユーザー登録処理・作者登録処理・作品投稿処理
事前条件	テストデータがDBに反映されていること		

テスト環境	サーバー1	サーバ2	クライアント
マシン名	MAMP		
機種	MacBook Pro (13-inch, M2		
OS	macOS Ventura		
メモリ	16 GB		
ブラウザ			

テスト区分	Phase1
回数	1回目
実施日	3/10
実施者	

実行サイト	サーバ1	サーバ2
DBサーバー	○	
APサーバー	○	

テスト結果	件数	率
合格(○)	0	
不合格(×)	0	
未テスト(未)	0	
合計件数:	0	

項目名	画面名	イベント №	手順	テストデータ 仕様№	正常／異常	期待結果	実施日	実施者	可否	備考
ユーザーの新規登録 ニックネーム	新規会員登録ページ	1-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-2	同欄に半角21文字以上の内容を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-3	同欄に半角20文字以下の内容を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、マイページへ遷移する				
2-1		未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
2-2		同欄に@を含めない文字列を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
2-3		同欄に所定の形式で任意の内容を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、マイページへ遷移する					
3-1		未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
3-2		同欄に半角5文字以内の内容を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
3-3		同欄に半角英字のみの内容を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
3-4		同欄に半角数字のみの内容を入力し登録するボタンを押下		異常	マイページへ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
3-5		同欄に半角英数字どちらも含む8文字以上の文字列を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、マイページへ遷移する					
ログイン メールアドレス	ログイン画面	1-1	未入力の状態でログインを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
ログイン パスワード		1-2	登録済みの情報を入力しログインを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する				
		2-1	未入力の状態でログインを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		2-2	登録済みの情報を入力しログインを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する				
タイトルロゴ	トップ画面	1-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
ログイン		2-1	ログイン押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にログイン画面が表示される				
新規登録		3-1	新規登録押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に新規登録画面が表示される				
マイページ		4-1	マイページ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にマイページが表示される				
作者一覧		5-1	作者一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者一覧画面が表示される				
ログアウト		6-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
タイトルロゴ	作者一覧画面	1-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
マイページ		2-1	マイページ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にマイページが表示される				
作者登録		3-1	作者登録押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者登録画面が表示される				
ログアウト		4-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
作者画像		5-1	作者画像押下		正常	表示崩れやエラーがなく該当の作品一覧画面が表示される				

編集		6-1	編集ボタン押下		正常	表示崩れやエラーがなく該当の作者編集画面が表示される				
削除		7-1	削除ボタン押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者が削除される				
作者の新規登録 お名前	作者新規登録画面	1-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-2	同欄に半角21文字以上の内容を入力し登録するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-3	同欄に半角20文字以下の内容を入力し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する				
2-1		未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
2-2		同欄にカレンダーから選択し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する					
3-1		未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
3-2		同欄にフォルダから選択し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する					
4-1		タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される					
5-1		作者一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者一覧画面が表示される					
6-1		ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される					
作者の編集 お名前	作者編集画面	1-1	未入力の状態で更新するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-2	同欄に半角21文字以上の内容を入力し更新するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-3	同欄に半角20文字以内の内容を入力し更新するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する				
2-1		未入力の状態で更新するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
2-2		同欄にカレンダーから選択し更新するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する					
3-1		未入力の状態で更新するボタンを押下		異常	作者一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
3-2		同欄にフォルダから選択し更新するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する					
4-1		タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される					
5-1		作者一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者一覧画面が表示される					
6-1		ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される					
タイトルロゴ	作品一覧画面	1-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
作者一覧		2-1	マイページ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作者一覧が表示される				
作品登録		3-1	作者登録押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作品登録画面が表示される				
ログアウト		4-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
作品画像		5-1	作者画像押下		正常	表示崩れやエラーがなく該当の作品詳細画面が表示される				
作品の新規登録 作品画像	作品新規登録画面	1-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		異常	作品一覧画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-2	同欄にフォルダから選択し登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作者一覧画面へ遷移する				
		2-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
3-1		作品一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作品一覧画面が表示される					
ログアウト		4-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
タイトルロゴ	作品詳細画面	1-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
作品一覧		2-1	作品一覧押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作品一覧画面が表示される				
ログアウト		3-1	ログアウト押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				
編集		4-1	編集ボタン押下		正常	表示崩れやエラーがなく該当の作品編集画面が表示される				
削除		5-1	削除ボタン押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常に作品が削除される				
作品の編集 タイトル	作品編集画面	1-1	未入力の状態で登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作品詳細画面へ遷移する				
		1-2	同欄に半角51文字以上の内容を入力し更新するボタンを押下		異常	作品詳細画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される				
		1-3	同欄に半角50文字以下の内容を入力し更新するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作品詳細画面へ遷移する				
2-1		未入力の状態で登録するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作品詳細画面へ遷移する					
2-2		同欄に半角1001文字以上の内容を入力し更新するボタンを押下		異常	作品詳細画面へ遷移せず同一画面にてエラーメッセージが表示される					
2-3		同欄に半角1000文字以内の内容を入力し更新するボタンを押下		正常	エラーメッセージは表示されず、他欄にて入力エラーがない場合、作品詳細画面へ遷移する					
タイトルロゴ		3-1	タイトルロゴ押下		正常	表示崩れやエラーがなく正常にトップ画面が表示される				

[illegible]