


MANUAL DE CONEXIÓN VPN CLIENT


1. Descargue el cliente de Softether en la siguiente url:
<https://www.softether-download.com/en.aspx?product=softether>

2. Seleccionar la opción SoftEther VPN Client



3. Sigue las instrucciones de instalación.

4. Una vez instalado, ingresas a la aplicación SoftEther VPN Cliente Manager y en menú "Connect" da click a New VPN Connection Setting...



- Una vez en el panel, configura los datos resaltados en amarillo y finaliza con OK.

New VPN Connection Setting Properties

Please configure the VPN Connection Setting for VPN Server.

Setting Name:

Destination VPN Server:

Specify the host name or IP address, and the port number and the Virtual Hub on the destination VPN Server.

Host Name:

Port Number: ☐ Disable NAT-T

Virtual Hub Name:

Proxy Server as Relay:

You can connect to a VPN Server via a proxy server.

Proxy Type: ☒ Direct TCP/IP Connection (No Proxy)
☐ Connect via HTTP Proxy Server
☐ Connect via SOCKS Proxy Server

Server Certificate Verification Option:

☐ Always Verify Server Certificate

Virtual Network Adapter to Use:

User Authentication Setting:

Set the user authentication information that is required when connecting to the VPN Server.

Auth Type:

User Name:

Password:

Advanced Setting of Communication:

☒ Reconnects Automatically After Disconnected

Reconnect Count: times

Reconnect Interval: seconds

☒ Infinite Reconnects (Keep VPN Always Online)

☐ Use SSL 3.0 (1)

☐ Hide Status and Errors Screens ☐ Hide IP Address Screens

Nota: El Setting Name es el nombre con el que va a reconocer su VPN.


User Name y Password son los datos que le son asignados.

Host Name: Se debe digitar tal como lo muestra la imagen.

- Una vez configurado aparece en la ventana de administración de las VPN's, puede dar doble click y comprobar conectividad.

VPN Connection Setting Name	Status	VPN Server Hostname	Virtual Hub	Virtual Network A...
Add VPN Connection				
Cverde	Offline	190.7.111.162 (Direct TCP/IP Connec...	Cverde2	VPN
CverdePrueba	Offline	190.7.111.162 (Direct TCP/IP Connec...	Cverde2	VPN

7. Una vez conectada la VPN aparecerá en status “Connected” y una pantalla temporal con la IP asignada.



Esto indica que ya esta conectado y puede iniciar.

Si tiene un error debe validar los datos, recuerde que el usuario y la contraseña deberán estar digitados tal cual las mayúsculas y minúsculas enviadas para su conexión.