



การ Config Mikrotik เพื่อทำระบบ VPN แบบ PPTP ในรูปแบบ Client To Site

1.เปิดใช้งาน mikrotik cloud dns ที่ ip/cloud จดเลข dns name ไว้




2.กำหนดช่วง ip ที่จะให้เครื่องนอกเครือข่าย vpn เข้ามาแล้วได้ ip อะไรออกไป ควรกำหนดช่วง ip ที่ไม่ได้อยู่ใน dhcp เดิมแจกออยู่




3.สร้าง profile pptp จากเมนู ppp

Local Address: hs-pool-5 (ในตัวอย่างจะเป็น IP Pool 10.0.0.90-0.0.0.95)


Remote Address: pptp-pool




4.กำหนด protocols




5.กำหนดรหัสผ่านให้ user ที่จะ vpn




6.กำหนดให้ mikrotik ทำหน้าที่เป็น pptp server




7.กำหนด pptp server binding และระบุ user ที่สร้างไว้(จากข้อ 5)



8.สร้าง connection จากคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะ vpn เข้ามาหา mikrotik จาก Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center



9.เลือกชนิดการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเป็น vpn



10.กำหนด address vpn โดยเลือกจาก ip/cloud และกำหนดชื่อ connection แล้ว เลือก create

← Connect to a Workplace

Type the Internet address to connect to

Your network administrator can give you this address.

Internet address:

Destination name:


☐ Use a smart card

☒ Remember my credentials

☐ Allow other people to use this connection
This option allows anyone with access to this computer to use this connection.

Create Cancel

11.ทดสอบ vpn ระบุ username และ password ที่สร้างไว้(จาก ข้อ 5)



หมายเหตุ :

- 1.การติดต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใดต้องระบุผ่าน ip เครื่องปลายทางเท่านั้น
- 2.การใช้งาน hi จากนอก รพ. ต้อง map drive ผ่าน ip หรือโปรแกรมผ่าน lan ควรเขียนระบุ ip
- 3.การรีโมทแนะนำให้ใช้ vnc ,remote desktop และในเครื่องนั้นลงโปรแกรมจำพวก vnc,netsupport ข้อดีคือไวกว่า teamviewer มาก
- 4.การเรียกชื่อคอมพิวเตอร์ผ่าน vpn จะต้องใช้ mikrotik 2 ตัว Ethernet over IP (EoIP) Tunneling ไว้ครั้งหน้าครับ

Create By : นายอภิสิทธิ์ บุญส่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสว่งวีระวงศ์