

ID	PRECONDICIONES	DATOS	DESCRIPCIÓN	PASOS DE REPRODUCCION	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
STV_CCY_1	Flujo de búsqueda hasta STV		El menú para cambiar de divisa se muestra correctamente y permite seleccionar todas las divisas en la página STV	1- Click en el menú de cambio de divisa (arriba derecha) 2- Click en cada divisa diferente	El precio de los vuelos mostrados se actualiza según la divisa seleccionada correctamente	
STV_CCY_2	Flujo de búsqueda hasta seleccionar la tarifa en STV		Al llegar a la selección de tarifa, el menú de cambio de divisa sigue mostrandose, siendo interactuable y actualiza los precios del vuelo como de las tarifas	1- Seleccionar billete(s) 2- Click en el menú de selección de divisa 3- Click en una divisa diferente a la actual	El precio de las tarifas se actualiza correctamente a la moneda seleccionada	
STV_CCY_3	Flujo de búsqueda hasta seleccionar la tarifa en STV		Al seleccionar la tarifa Basic, podemos cambiar la divisa a dolares estadounidenses (USD)	1- Seleccionar billete(s) 2- Click en tarifa basic 3- Click en el menú de cambio de divisa 4- Click en dolares estadounidenses (USD) 5- Click en continuar	Al clicar en el botón continuar, redirige a la página de introducción de pasajeros	
STV_CCY_4	Flujo de búsqueda hasta seleccionar la tarifa en STV		Al seleccionar la tarifa Optima, podemos cambiar la divisa a dolares estadounidenses (USD)	1- Seleccionar billete(s) 2- Click en tarifa optima 3- Click en el menú de cambio de divisa 4- Click en dolares estadounidenses (USD) 5- Click en continuar	Al clicar en el botón continuar, redirige a la página de introducción de pasajeros	
STV_CCY_5	Flujo de búsqueda hasta seleccionar la tarifa en STV		Al seleccionar la tarifa TimeFlex, podemos cambiar la divisa a dolares estadounidenses (USD)	1- Seleccionar billete(s) 2- Click en tarifa timeflex 3- Click en el menú de cambio de divisa 4- Click en dolares estadounidenses (USD) 5- Click en continuar	Al clicar en el botón continuar, redirige a la página de introducción de pasajeros	
STV_CCY_6	Flujo de búsqueda hasta seleccionar la tarifa en STV		Al seleccionar la tarifa Basic, podemos cambiar la divisa a cualquiera de las de la lista	1- Seleccionar billete(s) 2- Click en tarifa optima 3- Click en el menú de cambio de divisa 4- Click en cada una de ellas 5- Click en continuar	Al clicar en cada divisa, el precio se actualiza y permite clicar en el botón continuar, redirigiendote a la página de pasajeros	
STV_CCY_7	Seleccionar en el buscador la divisa USD, con el check Residente		Al realizar el flujo de búsqueda, aparece un error informando que la divisa para realizar ese tipo de búsqueda debe ser EUR	1- Seleccionar destino OW 2- Seleccionar fecha disponible 3- Click en el checkbox "Residentes / Familia numerosa" 4- Click en buscar vuelos	Al clicar en buscar vuelos, la página muestra un mensaje de alerta advirtiendo que para buscar vuelos con el checkbox Residente / Familia numerosa, la divisa debe ser EUR y no redirige a la página STV	
STV_CCY_8	Flujo de búsqueda hasta seleccionar la tarifa en STV		No es posible cambiar la divisa EUR a otra si en la página de STV seleccionamos "Familia numerosa"	1- Seleccionar billete(s) 2- Click en tarifa basic 3- Click el menú Familia numerosa (arriba derecha) 4- Cambiar la divisa a otra que no sea EUR	Al cambiar de divisa, aparece un mensaje de error advirtiendo que no es posible beneficiarse del descuento de familia numerosa si la divisa no es en EUR. Mantiene la divisa EUR seleccionada.	<div>Descuento Residentes y Familia numerosa ✕</div> <div>⚠ No es posible cambiar la divisa seleccionada. El descuento para Residentes / Fam. numerosa solo está disponible para compras realizadas en Euro (EUR).</div>
STV_CCY_9	Flujo de búsqueda, hasta seleccionar la tarifa en STV		El menú "Familia numerosa" en la página STV está desactivado y no es interactuable si la divisa no es EUR	1- Seleccionar billete(s) 2- Click en tarifa basic 3- Seleccionar divisa EUR 3- Comprobar que se se puede seleccionar "Fam. Numerosa" 4- Cambiar a todas las divisas (excepto EUR) 5- Comprobar que el menú "Fam. Numerosa" no es interactuable con las demás divisas	El menú de familia numerosa solo es interactuable mientras la divisa EUR está seleccionada, al cambiar de divisa el menú deja de estar disponible y no se puede clicar.	<div>¿Eres Fam. numerosa? ▼ Euro (EUR) ▼</div> <div>¿Eres Fam. numerosa? ▼ Norwegian Krone (NOK) ▼</div>
STV_CCY_10	Flujo de búsqueda hasta seleccionar equipaje	OW (aleatorio), tarifa basic	Al seleccionar equipaje, es posible cambiar la divisa y pagar en USD	1- Seleccionar equipaje 2- Cambiar divisa a USD 3- Completar el proceso de pago	Se puede pagar el equipaje en USD	