

ColemakDH for a German Corne

Reminder: to flash
press physical reset button twice

Use a German keymap (MacOS: "German" - not "German Standard")
https://github.com/neuhalje/qmk_userspace



License: No Copyright (CC-0) for my work
<https://creativecommons.org/publicdomain/>

esc	q	w	f	p	b	j	l	u	y	"	?
ctrl	a	r	s	t	g	m	n	e	i	o	!
Gui/⌘	z	x	c	d	v	k	h	,	.	;	Umlaut
Base Layer 0			sym2	ext	↑	⌵	sym				

esc	esc	⌘	F Ctrl/⌘	INS		PgUp ↑	Home ←	↑	End →		
ctrl	Alt/⌥ Left OSM	Gui/⌘ Left OSM	↑ Left OSM	ctrl Left OSM	AltGr/⌥ Right OSM	PgDown ↓	←	↓	→	⌘	
Gui/⌘	Z Ctrl/⌘	X Ctrl/⌘	C Ctrl/⌘	↩ Ctrl/⌘	V Ctrl/⌘		⌘	↑ Right	ctrl Right		
Ext Layer 2			sym2	ext	↑	↩	sym				

esc	!	@	;	:	_	=	7	8	9	+	
ctrl	\	<	{	([*	4	5	6	-	
		>	})]	0	1	2	3	/	
Symbol Layer 3			sym2	ext			sym				

esc			Print Screen			f12	f7	f8	f9		Ctrl/⌘ + +
ctrl	Alt/⌥ OSM	Gui/⌘ Left OSM	↑ Left OSM	ctrl Left OSM	AltGr/⌥ Right OSM	f11	f4	f5	f6		Ctrl/⌘ + -
RESET flashing mode		X Left Alt/⌥		↑ + ↩ Ctrl/⌘		f10	f1	f2	f3		Ctrl/⌘ + 0
Function Layer 4			sym2	ext	↑	↩	sym				

esc					bright+		&	~	`	'	
ctrl					bright-		\$	%	^	_	
							/	!	@	#	
Symbol 2 Layer 5			sym2			⌵ Alt/⌥					