

Để cấu hình Remote Desktop (RDP) trên Windows Server 2012, có thể làm theo các bước sau:

### **Bước 1: Kích hoạt Remote Desktop**

#### **1. Mở *Server Manager*:**

- Trên màn hình chính của Windows Server 2012, mở *Server Manager*.

#### **2. Kích hoạt *Remote Desktop*:**

- Trong *Server Manager*, nhấp chuột phải vào *This PC* hoặc *Computer* trên desktop và chọn *Properties*.
- Trong cửa sổ *System Properties*, chọn tab *Remote*.
- Tại đây, bạn sẽ thấy tùy chọn *Remote Desktop*. Chọn *Allow remote connections to this computer*.
- Nếu bạn nhận được cảnh báo về việc tắt *Network Level Authentication*, bạn có thể bỏ chọn hộp kiểm *Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication* (nếu cần).

#### **3. Xác nhận Firewall:**

- Kiểm tra rằng Firewall đã được cấu hình để cho phép kết nối RDP qua cổng 3389.
- Bạn có thể mở firewall cho RDP bằng cách:
  - Mở *Control Panel* > *System and Security* > *Windows Firewall* > *Allow an app or feature through Windows Firewall*.
  - Tìm *Remote Desktop* và đảm bảo rằng nó được cho phép qua cả *Private* và *Public* networks.

### **Bước 2: Cấu hình User để kết nối RDP**

#### **1. Thiết lập người dùng cho *Remote Desktop*:**

- Trong cửa sổ *System Properties* (tab *Remote*), nhấp vào nút *Select Users...* để thêm người dùng được phép truy cập RDP vào máy chủ.
- Nhập tên tài khoản người dùng mà muốn cho phép kết nối.

### **Bước 3: Kiểm tra kết nối RDP**

1. Trên máy tính từ xa (máy mà muốn dùng để kết nối), mở *Remote Desktop Connection* bằng cách:
  - Mở *Start Menu* và nhập *mstsc*, sau đó nhấn *Enter*.
2. Nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ Windows Server 2012 và nhấn *Connect*.
3. Đăng nhập với tài khoản đã được cấp quyền truy cập.

#### **Bước 4: Cấu hình thêm (tùy chọn)**

- Nếu cần thay đổi cổng mặc định (3389), có thể thực hiện điều này bằng cách chỉnh sửa registry:
  - Mở *Registry Editor* và điều hướng đến:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
  - Thay đổi giá trị *PortNumber* thành cổng mong muốn.

Sau khi hoàn thành các bước trên, sẽ có thể truy cập vào Windows Server 2012 qua RDP từ một máy tính khác.