

# SplitPdfMerge

---

Módulo para dividir y juntar pdfs



## Como instalar este módulo

**Descarga** e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

## Como usar este módulo

Para usar este módulo, tienes que proporcionar el o los PDF/s y ejecutar las funciones necesarias.

## Descripción de los comandos

### Dividir pdf

Divide un pdf

Parámetros	Descripción	ejemplo
PDF de entrada	Ruta donde se encuentra el archivo PDF.	C:/Users/User/Downloads/sample.pdf
Path y nombre de la carpeta donde guardar el pdf	Ruta que se desea usar para guardar los PDF resultantes.	C:/Users/User/Desktop/PDF
Cada cuantas páginas dividir	Número que se usará para saber cada cuantas páginas se dividirá el PDF..	1

### Combinar pdfs

Combina pdfs en un pdf común

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta de la carpeta con los pdfs	Ruta contenedora de PDF a los cuales combinar.	C:/Users/User/Desktop/PDF
Path y nombre del archivo donde guardar el pdf	Ruta que se desea usar para guardar el PDF.	C:/Users/User/Desktop/PDF/merge.pdf

### Encriptar pdf

Agrega una contraseña a un pdf

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------

Parámetros	Descripción	ejemplo
PDF a encriptar	Ruta que contiene el PDF para encriptar.	C:/Users/User/Downloads/sample.pdf
Path y nombre del archivo donde guardar el pdf	Ruta que se desea usar para guardar el PDF resultante.	C:/Users/User/Downloads/sample.pdf
Clave	Clave que se desea usar para encriptar.	s3cr3t-p4ss

## Leer pdf Encriptado

Lee un pdf con contraseña

Parámetros	Descripción	ejemplo
PDF encriptado	Ruta donde se encuentra el PDF encriptado.	C:/Users/User/Downloads/sample.pdf
Clave	Clave que se usar para desencriptar.	s3cr3t-p4ss
Asignar resultado a la variable	Variable para guardar el resultado de la lectura del PDF.	pdf_leido

## Desencriptar PDF

Desencriptar PDF con contraseña

Parámetros	Descripción	ejemplo
PDF encriptado	Ruta donde se encuentra el PDF encriptado.	C:/Users/User/Downloads/sample.pdf
Clave	Clave que se usar para desencriptar.	s3cr3t-p4ss
Guardar PDF desencriptado	Ruta donde guardar el PDF desencriptado.	C:/Users/User/Downloads/output.pdf

## Dividir pdf en páginas específicas

Divide un pdf en un paso específico.

Parámetros	Descripción	ejemplo
PDF de entrada	Ruta donde se encuentra el archivo PDF.	C:/Users/User/Downloads/sample.pdf
Path y nombre de la carpeta donde guardar el pdf	Ruta que se desea usar para guardar los PDF resultantes.	C:/Users/User/Desktop/PDF
Como dividir el PDF	Forma en la cual se desea dividir el PDF.	['1-3', 4-5']