

## Keyboard Key Codes

3: "break",  
8: "backspace / delete",  
9: "tab",  
12: 'clear',  
13: "enter",  
16: "shift",  
17: "ctrl",  
18: "alt",  
19: "pause/break",  
20: "caps lock",  
27: "escape",  
28: "conversion",  
29: "non-conversion",  
32: "spacebar",  
33: "page up",  
34: "page down",  
35: "end",  
36: "home ",  
37: "left arrow ",  
38: "up arrow ",  
39: "right arrow",  
40: "down arrow ",  
41: "select",  
42: "print",  
43: "execute",  
44: "Print Screen",  
45: "insert ",  
46: "delete",  
48: "0",  
49: "1",  
50: "2",  
51: "3",  
52: "4",  
53: "5",  
54: "6",  
55: "7",  
56: "8",  
57: "9",  
58: ":",  
59: "semicolon (firefox), equals",  
60: "<",  
61: "equals (firefox)",  
63: "ß",  
64: "@ (firefox)",  
65: "a",  
66: "b",  
67: "c",  
68: "d",  
69: "e",  
70: "f",  
71: "g",

72: "h",  
73: "i",  
74: "j",  
75: "k",  
76: "l",  
77: "m",  
78: "n",  
79: "o",  
80: "p",  
81: "q",  
82: "r",  
83: "s",  
84: "t",  
85: "u",  
86: "v",  
87: "w",  
88: "x",  
89: "y",  
90: "z",  
91: "Windows Key / Left ⌘ / Chromebook Search key",  
92: "right window key ",  
93: "Windows Menu / Right ⌘",  
96: "numpad 0 ",  
97: "numpad 1 ",  
98: "numpad 2 ",  
99: "numpad 3 ",  
100: "numpad 4 ",  
101: "numpad 5 ",  
102: "numpad 6 ",  
103: "numpad 7 ",  
104: "numpad 8 ",  
105: "numpad 9 ",  
106: "multiply ",  
107: "add",  
108: "numpad period (firefox)",  
109: "subtract ",  
110: "decimal point",  
111: "divide ",  
112: "f1 ",  
113: "f2 ",  
114: "f3 ",  
115: "f4 ",  
116: "f5 ",  
117: "f6 ",  
118: "f7 ",  
119: "f8 ",  
120: "f9 ",  
121: "f10",  
122: "f11",  
123: "f12",  
124: "f13",  
125: "f14",  
126: "f15",

127: "f16",  
128: "f17",  
129: "f18",  
130: "f19",  
131: "f20",  
132: "f21",  
133: "f22",  
134: "f23",  
135: "f24",  
144: "num lock ",  
145: "scroll lock",  
160: "^",  
161: "!",  
163: "#",  
164: "\$",  
165: "ü",  
166: "page backward",  
167: "page forward",  
169: "closing paren (AZERTY)",  
170: "\*",  
171: "~ + \* key",  
173: "minus (firefox), mute/unmute",  
174: "decrease volume level",  
175: "increase volume level",  
176: "next",  
177: "previous",  
178: "stop",  
179: "play/pause",  
180: "e-mail",  
181: "mute/unmute (firefox)",  
182: "decrease volume level (firefox)",  
183: "increase volume level (firefox)",  
186: "semi-colon / ñ",  
187: "equal sign ",  
188: "comma",  
189: "dash ",  
190: "period ",  
191: "forward slash / ğ",  
192: "grave accent / ñ / æ",  
193: "? , / or °",  
194: "numpad period (chrome)",  
219: "open bracket ",  
220: "back slash ",  
221: "close bracket / å",  
222: "single quote / ø",  
223: "~",  
224: "left or right ⌘ key (firefox)",  
225: "altgr",  
226: "< /git >",  
230: "GNOME Compose Key",  
231: "ç",  
233: "XF86Forward",  
234: "XF86Back",

240: "alphanumeric",  
242: "hiragana/katakana",  
243: "half-width/full-width",  
244: "kanji",  
255: "toggle touchpad"