

Ole Guldbergs iOS Snydeark

Indstille VoiceOver

Åben App'en *Indstillinger* for at indstille tilgængelighed.

- Tilgængelighedsgenvej: .
- VoiceOver: .

Starting and stopping VoiceOver

- Start VoiceOver med Siri: "Start VoiceOver".
- Stop VoiceOver med Siri: "Stop VoiceOver".
- Start (og stop) med 3 tryk på *tilgængelighedsgenvej*.

Oplæsning med VoiceOver

- Svirp ↑↑ for at læse fra begyndelsen.
- Svirp ↓↓ for at læse fra nuværende position.
- Brug (·) pause og genstart oplæsning.

Basisnavigation med VoiceOver

- Svirp → for næste element.
- Svirp ← for forrige element.
- Brug (·) for at aktivere element.
- Bevæg (· ·) op eller ned for at scrolle.

- Tap (· · ·) for første element.
- Tap (· · ·) for sidste element.
- Zigzag (·) for at gå tilbage.

Andre VoiceOver-bevægelser

- Tap (· ·) for information hvor du er.
- Tap (· · ·) (· · ·) for at stoppe og starte tale.
- Tap (· ·)(· ·)(· ·) tænde og slukke skærmen.



VoiceOver - Magisk tap

Tap (·)(·) er kendt som *magisk tap* og er kontekst afhængigt.

- Tap (·)(·) start og stop diktering.
- Tap (·)(·) start og stop telefonsamtale.
- Tap (·)(·) start og stop afspilling af musik.

Brug af VoiceOver Rotor-funktionen

Rotoren er et kontekst-afhængigt værktøj.

- Brug rotor-bevægelsen (to-fingere)  eller  til at indstille rotoren-funktionen.
- Svirp ↓ for at flytte til forrige rotor-element.
- Svirp ↑ for at flytte til næste rotor-element.

Indstille tilgængelighed

Åben App'en *Indstillinger* for at indstille tilgængelighed.

Vær opmærksom på indstillingerne for *Zoomområder* og *Zoomfilter* i under indstillingerne for *Zoom*.

- Tilgængelighedsgenvej: Tilgængelighed > Tilgængelighedsgenvej.
- Zoom: Tilgængelighed > Zoom.
- Forstør: Tilgængelighed > Forstørrelsesglas.
- Oplæst indhold: Tilgængelighed > Oplæst indhold.

Forstørrelse - Zoom

- Tap (···)(···) for at start og stoppe forstørrelse.
- Tap (···)(···) og bevæg fingrene op eller ned for sætte forstørrelsesgrad


Oplæst indhold

- Svirp (··) fra toppen af skærmen og ned for at læse skærmens indhold op.
- Læs skærm på med *Siri*: "Læs skærm op".
- Vælg elementer og vælg *Læs op*.

Siri - den digitale assistent

- Indstil *Siri*: Indstillinger > Siri & søgning.
- Hvad kan *Siri*?: "Hvad kan du?".

Diktering af tekst

- Indstil diktering: Indstillinger > Generelt > Tastatur.
- Start diktering fra tastaturet: .