

# ubuntu18.04安装dconf-editor以及设置root远程终端

原创 刘小辉呀 于 2020-11-16 15:40:42 发布 2478 收藏 5

版权

分类专栏: ubuntu 文章标签: ubuntu vnc ssh



ubuntu 专栏收录该内容

0 订阅

16 篇文章

订阅专栏

今天我们将学习一下dconf-editor和root 远程,方便我们在工作的時候,客戶需要安裝軟件,我們就不用那麼麻煩的跑到現場去給客戶安裝,這也是給咱們運維人員圖個方便~~

dconf-editor介绍

这个只是简单配置存储系统-图形 编辑器,可以用vnc远程到您GUI的ubuntu桌面,以便您去操作一些东西!

dconf-editor安装

```
1 | sudo apt install dconf-editor -y
```

dconf-editor配置



```
1 | dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/require-encryption false
```

设置屏幕共享



测试:

[https://blog.csdn.net/qq\\_42148563](https://blog.csdn.net/qq_42148563)



这样就已经完成了安装并使用了；

## SSH

接下来就是ssh了，root默认是不能远程登录的，需要我们自行去修改和添加  
首先要安装两个工具，一个是openssh-server和openssh-client,接下来看我的骚操作

## 安装openssh-server和openssh-client

```
1 | sudo apt-get install openssh-server openssh-client -y
```


## 编辑ssh配置文件让root用户可以登录

```
1 | sudo vi /etc/ssh/sshd_config
2 | .....
3 | .....
4 |
5 | #Port 22                                #如果需要再公网上需要将端口的#号删除, (建议在公网改掉远程端口)
6 | #AddressFamily any
7 | #ListenAddress 0.0.0.0
8 | #ListenAddress ::
9 |
10 | #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
11 | #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
12 | #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
13 |
14 | # Ciphers and keying
15 | #RekeyLimit default none
16 |
17 | # Logging
18 | #SyslogFacility AUTH
19 | #LogLevel INFO
20 |
21 | # Authentication:
22 |
23 | #LoginGraceTime 2m
24 | PermitRootLogin yes                    #需要root远程登录, 就需要改成yes
25 | #StrictModes yes
26 | #MaxAuthTries 6
```

## 最后重启一下ssh服务

```
1 | service ssh restart
```

测试：



这是连接正常的。



总结：对于linux来说，很多时候为了方便都是需要用到远程登录来操作一些我们需要用到的东西，这也是我写这个教程的初衷，也是为了以后我的工作方便，但是吧，远程端口，这里我还是给大家提个醒；一定一定要修改端口，默认端口容易被暴力破解，至少我在生产环境中遇到机器被入侵的就很多，至于是什么被黑 我就不告诉你们啦 感谢支持哦~~~~