

Généralités :

Les mises à jour de menudev2 ouvriront désormais un fichier PDF reprenant les ajouts, suppressions, corrections, de la mise à jour.

A tout moment vous pouvez revoir ce fichier PDF en allant dans le module « [A Propos] » et en cliquant sur le bouton « Voir la documentation de la version ».

Vous pouvez aussi revoir la documentation d'une version précédente en choisissant la version dans la combo des versions et en cliquant sur le bouton « Voir la documentation de la version ».



Double environnement V10, V11 Progress :

Modifications des fichiers « ini » utilisés par les outils et menudev2, pour prendre en compte les 2 versions.

Création des répertoires et fichiers suivants pour pouvoir compiler dans les 2 versions de Progress :


H:\Assemblies\OE-V10\assemblies.xml

H:\Assemblies\OE-V11\assemblies.xml

Modification des lancements de programmes pour tenir compte des .ini et assemblies à utiliser selon la version de Progress. (Seuls les principaux sont faits, les autres le seront en fonction de leur utilisation.

« Préférences Bases » :

Ajout de la possibilité de prendre en compte ou non les paramètres spécifiques de démarrage des bases.



Si la case à cocher précédant la base est cochée, alors le paramétrage saisi pour cette base sera pris en compte lors de l'ouverture des bases, et ce, peu importe la référence, jusqu'à ce que la case soit décochée. Si la case est décochée, c'est le paramétrage standard qui sera pris en compte.

Si la case est cochée mais que rien n'est saisi dans le paramétrage spécifique, c'est le paramétrage standard qui sera pris en compte.

« Bases » :

Correction de la gestion de l'ouverture des bases en « no-integrity ».

Nom	Serveur	Auto Démarrée	-i	Base	Svg	Version	Progress	Type	Date	Co
c1660	Local	Oui		B	S	18.0.0	V10			
t1176	Local	Oui	-i	B	S	18.3.0	V10			
t1209	Local	Oui		B	S	19.0.0	V10			
t1223	Local	Oui		B	S	18.10.0	V10			
t3073	Local	Oui		B	S	18.12.0	V10			
t3136	Local	Oui		B	S	19.0.0	V10			
t9999	Local	Oui		B	S	18.0.0	V10			
qicli	Local	Non		B	S	19.0.0	V10			
t0010	Local	Non			S					
t1023	Local	Non			S					
t1048	Local	Non			S					
t1096	Local	Non			S					
t1119	Local	Non			S					
t1225	Local	Non		B	S	19.0.0	V10			
t1284	Local	Non		B	S	11.13.0	V10			
t1287	Local	Non		B	S	18.5.0	V10			
t1324	Local	Non		B	S	18.2.0	V10			

☐ Pause en fin de script
 ☒ Démarrage en 'No-Integrity'
 Export des bases des autres utilisateurs
 Place disp

Une colonne « -i » est ajoutée pour indiquer si la base a été lancée en no-integrity. Cette information est conservée dans le fichier « _infos.mdev2 » jusqu'à la fermeture de la base.

Pour mieux repérer ces bases, elles sont surlignées en rouge.

« [A Propos] » :

Ce module regroupe maintenant les informations de session et d'environnement de menudev2, disponible avant en cliquant sur le « ? », ainsi que l'accès aux documentations des versions de menudev2.

