

The background of the slide features a dark blue field filled with various-sized, semi-transparent blue gears. On the left side, there is a vertical strip with a colorful, abstract, and pixelated texture in shades of orange, yellow, and brown.

# Criar Partições

Seu computador tem um disco de mais de 512MB. Esta versão do Windows inclui suporte avançado para discos de grande capacidade, o que resulta em utilização mais eficaz de espaço em disco em unidades de grande capacidade e permite que discos de mais de 2 GB sejam formatados como uma única unidade.

**IMPORTANTE:** Se você ativar o suporte a discos de grande capacidade e criar novas unidades neste disco, não poderá acessar a(s) nova (s) unidades(s) usando outros sistemas operacionais, inclusive algumas versões do Windows 95 e do Windows NT, assim como versões do anteriores do Windows e do MS-DOS. Além disso, os utilitários de disco que não tiverem sido especificamente projetados para o sistema de arquivos FAT32 não poderão funcionar com este disco. Se você precisar acessar este disco com outros sistemas operacionais ou utilitários de discos mais antigos, não ative o suporte a unidades de grande capacidade.

Deseja ativar a unid. de grande capacidade (S/N)? [N]

Microsoft Windows 95  
Programa de Instalação do Disco Rígido  
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1995

**Opções do FDISK**

Unidade de disco rígido atual: 1

Selecione uma das seguintes opções:

1. Criar Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
2. Definir Partição Ativa
3. Excluir Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
4. Exibir Informações de Partição

Digite a opção: [4]

Pressione Esc para sair do FDISK

## Exibir Informações da Unidade Lógica do DOS

Unid.	Nome de Vol.	Mbytes	Sistema	Uso
<b>D: 1</b>	DADOS	2012	FAT32	100%

Tam. Total Part. Extendida do DOS: **2012** Mbytes ( 1 Mbyte = 1048576 bytes)

Pressione Esc para continuar

Microsoft Windows 95  
Programa de Instalação do Disco rígido  
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1995

**Opções do FDISK**

Unidade de disco rígido atual: 1

Selecione uma das seguintes:

1. Criar Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
2. Definir Partição Ativa
3. Excluir Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
4. Exibir Informações de Partição

Digite a opção: [3]

Pressione Esc para sair do FDISK

## Excluir Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS

Unidade de disco rígido atual: 1

Selecione uma das seguintes:

1. Excluir partição primária do DOS
2. Excluir partição estendida do DOS
3. Excluir unidade(s) lógica(s) do DOS na partição estendida do DOS
4. Excluir partição não-DOS

Digite a opção: [1]

Pressione Esc para sair do FDISK

Microsoft Windows 95  
Programa de Instalação do Disco rígido  
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1995

**Opções do FDISK**

Unidade de disco rígido atual: 1

Selecione uma das seguintes:

1. Criar Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
2. Definir Partição Ativa
3. Excluir Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
4. Exibir Informações de Partição

Digite a opção: [1]

Pressione Esc para sair do FDISK

## Criar Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS

Unidade de disco rígido atual: 1

Escolha uma das seguintes:

1. Criar partição primária do DOS
2. Criar partição estendida do DOS
3. Criar unidade(s) lógica(s) do DOS na partição estendida do DOS

Digite a opção: [1]

Pressione Esc para sair do FDISK



## Criar Partição Primária do DOS

Unidade de disco rígido atual: 1

Deseja utilizar o tamanho máximo disponível para a Partição Primária do DOS e torná-la ativa.....? [N]

Pressione Esc para sair do FDISK

## Excluir Partição Primária do DOS

Unidade de disco rígido atual: 1

Partição	Status	Tipo	Nome de Vol.	Mbytes	Sistema	Uso
C: 1	A	PRI DOS	nome_disco C	520	FAT16	100%

Espaço total em disco: 520 Mbytes ( 1 Mbyte = 1048576 bytes)

**AVISO!** Dados na Partição Primária do DOS excluída serão perdidos

Que partição primária deseja excluir.....?[1]

Digite O Nome do Volume.....? [ ]

Tem certeza (S/N).....? [S]

Pressione **Esc** para retornar às opções do FDISK

## **Excluir Partição Primária do DOS**

Unidade de disco rígido atual: **1**

Espaço total em disco: **520** Mbytes ( 1 Mbyte = 1048576 bytes)

**Partição Primária do DOS excluída**

Pressione **Esc** para continuar

## **Criar Partição Primária do DOS**

Unidade de disco rígido atual: **1**

Espaço total em disco: **520** Mbytes ( 1 Mbyte = 1048576 bytes)

Espaço máximo disponível para partição: **420** Mbytes (**100%** )

Tamanho da partição em Mbytes ou percentagem (%) para  
criar uma Partição Primária do DOS.....: [ **420**]

Pressione **Esc** para retornar às opções do FDISK

## **Criar Partição Primária do DOS**

Unidade de disco rígido atual: 1

Partição	Status	Tipo	Nome de Vol.	Mbytes	Sistema	Uso
C: 1		PRI DOS		420	UNKNOWN	81%

**Partição Primária do DOS criada**

Pressione Esc para continuar

## Opções do FDISK

Unidade de disco rígido atual: 1

Selecione uma das seguintes:

1. Criar Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
2. Definir Partição Ativa
3. Excluir Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
4. Exibir Informações de Partição

Digite a opção: [2]

**AVISO!** Nenhuma partição está ativada - disco 1 não é inicializável a não ser uma partição seja definida como ativa

Pressione **Esc** para sair do FDISK

## Excluir Partição Primária do DOS

Unidade do disco rígido actual: 1

Partição	Status	Tipo	Nome de Vol.	Mbytes	Sistema	Uso
C: 1	A	PRI	DOS	420	UNKNOWN	81%

Espaço total em disco: **520** Mbytes ( 1 Mbyte = 1048576 bytes)

Digite o número de partições que deseja ativar: [1]

Pressione **Esc** para retornar às opções do FDISK

## Opções do FDISK

Unidade de disco rígido atual: 1

Selecione uma das seguintes:

1. Criar Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
2. Definir Partição Ativa
3. Excluir Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS
4. Exibir Informações de Partição

Digite a opção: [1]

Pressione Esc para sair do FDISK



## Criar Partição do DOS ou Unidade Lógica do DOS

Unidade de disco rígido atual: 1

Escolha uma das seguintes:

1. Criar partição primária do DOS
2. Criar partição estendida do DOS
3. Criar unidade(s) lógica(s) do DOS na partição estendida do DOS

Digite a opção: [2]

Pressione Esc para sair do FDISK

## Criar Partição Estendida do DOS

Unidade de disco rígido atual: 1

Partição	Status	Tipo	Nome de Vol.	Mbytes	Sistema	Uso
C: 1	A	PRI DOS		420	UNKNOW	81%

Espaço total em disco: **520** Mbytes ( 1 Mbyte = 1048576 bytes)

Espaço máximo disponível para partição: **99** Mbytes (**19%** )

Tamanho da partição em Mbytes ou percentagem (%) para  
criar uma Partição Estendida do DOS.....: [ **99**]

Pressione **Esc** para retornar às opções do FDISK

## Criar Partição Estendida do DOS

Unidade de disco rígido atual: 1

Partição	Status	Tipo	Nome de Vol.	Mbytes	Sistema	Uso
C: 1	A	PRI DOS		420	UNKNOWN	81%
2		EXT DOS		99	UNKNOWN	19%

**Partição Estendida do DOS criada**

Pressione Esc para continuar

## **Criar Unidade(s) Lógicas do DOS na Partição Estendida do DOS**

**Nenhuma unidade lógica foi definida**

Tam. total Part. Estendido DOS: **99** Mbytes ( 1 Mbyte = 1048576 bytes)

Espaço máximo disponível para a unidade lógica: **99** Mbytes (**19%**)

Tamanho da unid. lógica em Mbytes ou % de espaço em disco...[ **99**]

**Pressione Esc para retornar às opções do FDISK**

## **Criar Unidade(s) Lógica(s) do DOS na Partição Estendida do DOS**

Unid.	Nome de Vol.	Mbytes	Sistema	Uso
<b>D:</b>		99	UNKNOW	100%

**Todo o espaço disponível na partição na Partição Estendida do DOS  
está atribuído a unidades lógicas.**

**Pressione Esc para continuar**

Você **DEVE** reiniciar o sistema para que as alterações entrem em vigor.  
Todas as unidades que você criou ou modificou devem ser formatadas  
**DEPOIS** de reiniciar o sistema.

Desligue o Windows antes de reiniciar.

Pressione **Esc** para sair do FDISK