

- **RF1 - Calcular Salário Hora**

O sistema deve calcular o valor do salário por hora de um funcionário a partir do seu salário bruto.

- **RF2 - Calcular Periculosidade**

O sistema deve verificar se o funcionário é apto ao adicional de periculosidade e realizar o cálculo (30% do salário base).

- **RF3 - Calcular Insalubridade**

O sistema deve verificar se o funcionário é apto ao adicional de insalubridade e realizar o cálculo (10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo conforme o grau).

- **RF4 - Calcular Vale Transporte**

O sistema deve calcular o desconto referente ao vale transporte, limitado a 6% do salário bruto.

- **RF5 - Calcular Vale Alimentação**

O sistema deve calcular o benefício de vale alimentação conforme os dias úteis trabalhados no mês e o valor diário definido.

- **RF6 - Calcular Desconto de INSS**

O sistema deve calcular o desconto de INSS aplicando as alíquotas progressivas sobre o salário bruto, respeitando o teto definido anualmente.

- **RF7 - Calcular FGTS**

O sistema deve calcular o valor de FGTS, correspondente a 8% do salário bruto.

- **RF8 - Calcular Desconto de IRRF**

O sistema deve calcular o desconto de IRRF, considerando dependentes, deduções e aplicação da tabela progressiva de alíquotas.

- **RF9 - Calcular Salário Líquido**

O sistema deve calcular o salário líquido do funcionário, subtraindo os descontos obrigatórios e opcionais do salário bruto e adicionando os benefícios.

- **RF10 - Exibir Relatório da Folha de Pagamento**

O sistema deve exibir na tela o demonstrativo da folha de pagamento com:

- Nome do colaborador
- Data de admissão
- Mês de referência
- Cargo
- Salário
- Proventos (salário, adicionais, comissões, DSR etc.)
- Descontos (INSS, IRRF, FGTS, vale transporte, vale alimentação etc.)
- Valor bruto, valor hora, valor líquido
- Base de cálculo de INSS/FGTS/IRRF