


設定 Router 通訊埠轉發(將內網伺服器轉發到外網)

步驟一：請先把內部架設伺服器(要開埠)的電腦或網路設備設定成指定 IP，避免 IP 位址變動

「控制台」→「系統」→「網路連線」→「區域連線」按右鍵內容→「Internet Protocol (TCP/IP)」點內容 IP 位址：192.168.0.2~254 皆可



步驟二：進入 Router 設定畫面，開啟 IE 瀏覽器於網址輸入 192.168.100.1

- 1.輸入密碼: ntuaast2020
- 2.點選（登入）
- 3.點選（進階設定）
- 4.點選（進階通訊埠轉傳規則）
- 5.輸入欲開啟通訊埠之電腦（IP 位置），如 192.168.0.120，欲開啟的（應用程式名稱）如 FTP
- 輸入欲開啟的通訊埠（外部通訊埠）與（內部通訊埠）：21 埠
- 6.點選（儲存設定）

D-Link

DIR-605L
5.

安裝
4. 進階設定
維護
狀態
幫助

進階通訊埠轉傳規則

進階通訊埠轉傳規則

如果必要的話，進階設定通訊埠轉傳選項允許使用者對您路由器上的單個外部通訊埠下定義，用於重新導向到內部LAN端 IP位址和內部通訊埠。該功能對一些線上服務，比如FTP或者Web伺服器很有用。

7.
儲存設定
不要儲存設定

2.4--進階通訊埠轉傳規則

剩下可以建立的規則：24

名稱	6.	通訊埠	通訊協定類型
<input checked="" type="checkbox"/> FTP	<< 應用程式名稱	外部通訊埠 21 ~ 21	TCP
<input checked="" type="checkbox"/> IP位址 192.168.0.120	<< 電腦名稱	內部通訊埠 21 ~ 21	
<input type="checkbox"/> 名稱	<< 應用程式名稱	外部通訊埠 ~	
<input type="checkbox"/> IP位址	<< 電腦名稱	內部通訊埠 ~	任意
<input type="checkbox"/> 名稱	<< 應用程式名稱	外部通訊埠 ~	
<input type="checkbox"/> IP位址	<< 電腦名稱	內部通訊埠 ~	任意
<input type="checkbox"/> 名稱	<< 應用程式名稱	外部通訊埠 ~	
<input type="checkbox"/> IP位址	<< 電腦名稱	內部通訊埠 ~	任意
<input type="checkbox"/> 名稱	<< 應用程式名稱	外部通訊埠 ~	
<input type="checkbox"/> IP位址	<< 電腦名稱	內部通訊埠 ~	任意

小提示...

在應用程式名稱下拉式功能表中查看預先設定好的您可以選擇的應用程式。如果您選擇了預先定義好的應用程式，點擊下拉式功能表旁邊的箭頭按鈕填寫適當的地方。

您可以在電腦名稱下拉式功能表中的DHCP用戶端清單選擇您的電腦，或者手動輸入您的電腦IP。

該功能允許您在網路上向一台電腦打開一系列埠。要這樣做，在外部通訊埠下面的第一欄輸入您想打開的一系列埠的第一個通訊埠號，然後在第二欄輸入最後一個。之後您需要在內部通訊埠下面的第一欄輸入您想打開的一系列埠的第一個通訊埠號，然後在第二欄輸入最後一個。

要使用該功能打開單個埠，只需在兩欄都輸入相同的通訊埠號就可以了。


更多...


從遠端 PC 設定遠端連線

1.進入 MainConsole 介面:

點選「一般設定」--->「網路服務」

網路服務 - 169.254.67.146 / 192.168.0.100 / 169.254.160.10 ✕


即時瀏覽


遠端回放

主要 | 允許拒絕列表 | 網路效能

連線數目

0

中斷連線

中斷全部連線

狀...

IP位址

攝影...

連線...

服務狀態

狀態: 已啟動

啟動

停止

選項

連接埠:

5150

預設

連線數目上限:

128

☒ 使用內建網頁伺服器

連接埠:

80

web port open fail.

☒ 儲存記錄

C:\Program Files (x86)\D-Link\D-ViewCam\log\LiveServer

☒ 啟用音訊

進階功能


✓ 確定

✕ 取消

啟動 LiveView/Playback 網路服務。

2. 進入 LiveView 介面:

點選「一般設定」--->「設定」--->「檢視變更系統設定」--->「伺服器」



Address: 宜陽外網 ip(61.61.220.93)

Port: 預設 5150，可以從設定更改


User Name: 非必要，可以填 admin

Password: 非必要，可以填 ntust

設定完成點選 Test Server 確認連線狀況，連線成功後按下 OK 後儲存。

3. 進入 PlayBack 介面:

點選「一般設定」--->「設定」--->「檢視變更系統設定」--->「伺服器」



Address: 宜陽外網 ip(61.61.220.93)

Port: 預設 5160，可以從設定更改

User Name: 非必要，可以填 admin

Password: 非必要，可以填 ntuast

設定完成點選 Test Server 確認連線狀況，連線成功後按下 OK 後儲存。