

建立云服务器并用于搭建网站

1. 服务器初始化

初次连接服务器

选择系统为ubuntu或者centos

修改密码并尝试连接

下载宝塔面板

[宝塔面板 - 简单好用的Linux/Windows服务器运维管理面板 \(bt.cn\)](#)

产品-Linux面板

Linux面板8.0.5安装脚本

查看详细安装教程

使用 SSH 连接工具, 如 [宝塔SSH终端](#) 连接到您的 Linux 服务器后, 挂载磁盘, 根据系统执行相应命令开始安装 (大约2分钟完成面板安装): [遇到问题? 协助安装](#)

宝塔系统环境兼容列表: [主流系统环境兼容列表](#)、[国产系统环境兼容列表](#)

Centos安装脚本	<code>yum install -y wget && wget -O install.sh https://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh ed8484bec</code>	复制
Ubuntu/Deepin安装脚本	<code>wget -O install.sh https://download.bt.cn/install/install-ubuntu_6.0.sh && sudo bash install.sh ed8484bec</code>	复制
Debian安装脚本	<code>wget -O install.sh https://download.bt.cn/install/install-ubuntu_6.0.sh && bash install.sh ed8484bec</code>	复制
万能安装脚本	<code>if [-f /usr/bin/curl];then curl -sSO https://download.bt.cn/install/install_panel.sh;else wget -O install_panel.sh https://download.bt.cn/install/install_panel.sh;fi;bash install_panel.sh ed8484bec</code>	复制
国产龙芯架构安装脚本 (其他CPU请勿使用)	<code>wget -O install_panel.sh https://download.bt.cn/install/0/loongarch64/loongarch64_install_panel.sh && bash install_panel.sh ed8484bec</code>	复制

离线版安装

[点击跳转至离线版页面](#)

1. CentOS指令:

```
yum install -y wget && wget -O install.sh https://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh ed8484bec
```

2. Ubuntu/Deepin指令

```
wget -O install.sh https://download.bt.cn/install/install-ubuntu_6.0.sh && sudo bash install.sh ed8484bec
```

3. Debian安装指令

```
wget -O install.sh https://download.bt.cn/install/install-ubuntu_6.0.sh && bash install.sh ed8484bec
```


4. 万能安装脚本

```
if [ -f /usr/bin/curl ];then curl -sSO  
https://download.bt.cn/install/install_panel.sh;else wget -O install_panel.sh  
https://download.bt.cn/install/install_panel.sh;fi;bash install_panel.sh  
ed8484bec
```

找到相应代码复制到服务器终端


下载并使用宝塔SSH来控制远程服务器

来到网站，到宝塔面板-SSH终端，下载并安装到本地电脑，用于后续控制服务器



在服务器实例列表找到**公网ip**并复制

来到宝塔远程控制工具，添加服务器，填写相应的设置，root不用改，端口也不用改，密码为你设置的密码



点击保存并连接

设置访问权限

之后来到宝塔ssh终端，输入bt，回车

输入14回车

这里就可以再次看到内外网地址和访问密码


来到服务器控制台，找到防火墙选项，点击添加规则

端口范围选择内外网地址冒号后面的端口号，其他不用变，添加

把外网地址复制下来，在浏览器里输入（不要挂梯子什么的）

之后进入宝塔的登录端，输入相应的username和password（刚刚宝塔ssh终端里的）

绑定个人手机号之后，进入面板，下载推荐的插件（第一列）



等待下载完毕