

Regione Marche

Manuale Estrazione Flussi FAR

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Scopo e applicabilità	3
1.2	Accesso alla funzionalità	3
1.3	Operatività in consultazione.....	3
1.4	Operatività in fase di estrazione effettiva.....	6

1 Introduzione

1.1 Scopo e applicabilità

Questo documento descrive la funzionalità dell'estrazione FLUSSI FAR in formato XML secondo le specifiche ministeriali relative alla versione 5.2 luglio 2016.

1.2 Accesso alla funzionalità

La pagina di estrazione dei flussi FAR è accessibile, per chi ne ha l'abilitazione, tramite pannello operazioni, alla voce Estrazione Flussi FAR.

The screenshot displays the 'insielmercato' web application interface. At the top, the 'Area di lavoro' is set to 'SEGRETERIA ORGANIZZATIVA'. The left sidebar contains a menu with 'Assistito' and 'Generale' sections. Under 'Assistito', there are links for 'Lista attività', 'Lista assistiti', 'Ricerca assistito', and 'Scheda assistito'. Under 'Generale', there is a sub-menu 'Operazioni' which is expanded, showing a list of actions including 'Accessi occasionali/specialistici', 'Riepilogo Accessi', 'Accessi MMG - Registra', 'Accessi MMG - Convalida', 'Chiusura automatica delle schede', 'Attribuzione nuovo operatore', 'Commissioni UVI', 'Estrazione Flussi SIAD', 'Estrazione Flussi FAR' (highlighted with a mouse cursor), 'Estrazione File R...', 'Estrazione RUG Il...', and 'FLS21'. The main content area is titled 'Lista attività' and includes a search bar, date filters, and a grid of activity categories with checkboxes and counts, such as 'Richiesta MMG/PLS(12)', 'Schede SIAD non consolidate (136)', 'Richiesta Dimissione Protetta(1)', 'Mancata attivazione(49)', 'Segnalazione PUA(5)', 'Scheda SO CDI scadute(86)', 'Scheda SO CP in scadenza(1)', 'Scheda SO RS scadute(1)', 'Schede prive di Scheda SO(5)', 'Da prendere in carico CP(9)', 'Prima visita(8)', and 'Rivalutazione UVI(75)'. The bottom of the interface shows pagination controls indicating '1 / 1'.

1.3 Operatività in consultazione.


Il programma di estrazione in modalità di consultazione, per gli utenti che fruiscono di questa possibilità, permette di estrarre i flussi in anteprima, esclusivamente per il distretto di appartenenza dell'operatore che richiede l'anteprima.

Il distretto su cui effettuare l'estrazione è bloccato sul distretto di appartenenza dell'operatore che ha effettuato l'accesso.

L'intervallo di estrazione è mensile, è possibile scegliere l'anno e il mese di cui si vuole visualizzare l'anteprima. Una volta scelti anno e mese, è possibile far partire l'elaborazione dell'anteprima, cliccando sul pulsante "Anteprima estrazione".

Creazione dell'anteprima in corso. Attendere prego...

Successivamente al click del pulsante, verrà bloccata la maschera, mostrando un messaggio di attesa, al termine del quale verrà automaticamente scaricato dal browser internet un file archivio (.zip) contenente l'anteprima dell'estrazione relativa ad anno e mese (e distretto) precedentemente indicati.



Il file Zip contiene:

- Tracciato 1 (XML) contenente prese in carico e relative schede di valutazione FAR
- Tracciato 2 (XML) contenente eventi di rivalutazione, prestazioni, sospensioni e conclusioni.
- File PDF Tracciato 1 contenente eventuali problematiche rilevate in fase di estrazione, come ad esempio la mancanza della prima valutazione FAR per una data presa in carico, e l'informazione se il file XML sia valido o meno, rispetto allo schema ministeriale.
- File PDF Tracciato 2 contenente, analogamente al precedente, eventuali problematiche rilevate in fase di estrazione, e l'informazione se il file XML sia valido o meno, rispetto allo schema ministeriale.

1.4 Operatività in fase di estrazione effettiva

Il programma in modalità di estrazione effettiva, per gli utenti che dispongono della abilitazione appropriata, consente due modalità operative:

- estrarre i flussi in anteprima, per uno o tutti i distretti della propria area vasta di competenza.
- estrarre i flussi in modalità "definitiva", non per un solo distretto ma per tutta l'area vasta.


Nel primo caso, il programma si comporta come descritto nel capitolo [1.3](#), con la possibilità aggiuntiva di selezionare il distretto di competenza (o tutti).

Nel secondo caso il programma si comporterà secondo i seguenti passi:

- 1) Click su Estrazione flussi e conferma dell'operazione.
- 2) Il programma produrrà due tracciati, che saranno visualizzati nella lista, come evidenziato in figura
- 3) Se l'estrazione ha prodotto un XML valido è possibile inviarlo in regione per una verifica. Lo stato dell'estrazione Se il programma non produce un XML valido, l'estrazione viene automaticamente invalidata ed è possibile procedere con una nuova estrazione, previa verifica e correzione degli errori che vengono elencati nel file di log.
- 4) In seguito alla comunicazione di verifica positiva o negativa della regione, l'operatore deve rispettivamente convalidare o scartare l'estrazione, tramite i pulsanti di "Convalida ultima estrazione" o "Scarta ultima estrazione", che vengono abilitati solo quando è presente una estrazione effettiva ritenuta valida a livello XML. Attenzione, l'operazione di convalida è irreversibile, in quanto marca su database i dati che sono stati estratti, in modo che non vengano riestratti nelle estrazioni successive. L'operazione di scarto dell'estrazione invece, ripristina la situazione precedente all'estrazione in modo che gli eventuali errori segnalati dalla regione possano essere corretti.

Sia le operazioni di scarto che di convalida avvisano l'operatore che le operazioni sono irreversibili, in modo da evitare possibili errori. I pulsanti sono appositamente espliciti per evitare possibili fraintendimenti.

Il risultato dell'estrazione, analogamente all'anteprima, presenta un unico archivio ZIP unico che contiene tutti i file di entrambe i tracciati, come esemplificato nella seguente figura:



Regole:

- a. Non è possibile utilizzare una estrazione in anteprima per farla convalidare dalla regione: se la regione risponde che l'estrazione è valida, non è possibile convalidarla ufficialmente in quanto non è stata registrata su database. Una eventuale nuova estrazione effettiva, potrebbe essere differente da quella inviata in regione in quanto gli operatori potrebbero aver modificato/inserito nuove informazioni relative al periodo estratto.
- b. Non è possibile effettuare una estrazione definitiva se ne esiste una effettuata in precedenza e non ancora convalidata o scartata. Questo perché l'estrazione ufficiale che la regione convalida o scarta deve essere unica per periodo (mese ed anno) ed area vasta, e non modificabile.

Eccezioni:

- a. Se, per errore, viene scartata una estrazione ritenuta valida dalla regione, l'operazione non è reversibile e una eventuale successiva estrazione deve essere nuovamente validata dalla regione.
- b. Se, per errore, viene convalidata una estrazione ritenuta non valida dalla regione, **NON VI E' POSSIBILITA' DI ANNULLARE L'OPERAZIONE**, se non con un intervento diretto su database, da parte dell'assistenza, e comunque non vi è garanzia che l'intervento riesca a ripristinare l'esatto stato in cui si trovava il database, prima della estrazione.

Lista delle estrazioni effettive

Le estrazioni effettive (sia quelle scartate che quelle convalidate), possono essere richiamate e consultate, scegliendo il periodo di riferimento e cliccando sul pulsante "Apri" nella barra superiore dei pulsanti.

Le informazioni presenti nella lista sono le seguenti:

- Progressivo: identifica in maniera univoca l'estrazione che è stata effettuata, anche se essa viene scartata.
- Data di estrazione: la data in cui è stata effettuata l'estrazione
- Tracciato n. : il tipo di tracciato prodotto (1= prese in carico, 2 = eventi)
- Effettuato da: l'operatore che ha effettuato l'estrazione.
- Filename: il nome del file prodotto, senza estensione (xml/csv), contiene il tipo di tracciato, il periodo di riferimento (mmyyyy) e l'identificativo univoco progressivo.
- Files: contiene i 3 pulsanti che permettono lo scaricamento del file in locale (xml/excel/file di log)
- Stato validazione: è lo stato in cui si trova l'estrazione: i possibili stati sono: Scartato, Convalidato, In convalida