

Max Trade

Характеристики советника

Платформа: MetaTrader 4

Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF,


Таймфрейм: M15

Время работы: Круглосуточно


Рекомендуемые ДЦ: ForexInn

Установка


1. Скачайте и установите терминал [MetaTrader 4](#)
2. Распакуйте архив Max Trade.
3. Скопируйте файл MaxTrade.ex4 в папку с установленной программой MetaTrader 4 в папку experts (обычно C:\Program Files\MetaTrader 4\experts).
4. После того как появится примерно такое окно выберите «Переместить с заменой».



5. Откройте терминал Meta Trader 4. Выберите меню **Сервис->Настройки->Советники** и проставьте галочки как на рисунке ниже. Нажмите **ОК**.



6. В панели навигатора (обычно слева внизу) нажмите + напротив раздела **Советники**.



7. Далее перетащите советник **Max Trade** на предварительно открытый график EURUSD M15 или другой график из рекомендуемого списка.

8. По желанию измените настройки, нажмите **ОК**.

9. Повторите действия 5-6 для пар GBPUSD, AUDUSD, USDCAD и USDCHF.

Описание настроек советника

MoneyManagement – процент от свободной маржи, которым советник будет рисковать в каждой сделке. Мани-менеджмент активируется, если параметр Fixed Lot=0.

FixedLot – При задании фиксированного лота всегда будет использоваться указанный размер сделки. Для активации авто MoneyManagement с выставленным параметром, оставьте параметр FixedLot без изменений (по умолчанию 0).

KofATR – коэффициент множителя ATR для трейлинг стопа.

DynamicTP – параметр относится к фактору тейк-профита.

ActivityControl – позволяет контролировать фильтр торговой активности. При увеличении этого параметра будет меньше позиций, но точнее входы. При уменьшении, советник будет торговать чаще, но с большим риском и просадками. Рекомендуется использовать параметр при нестабильном рынке.

ATRperiod – период индикатора ATR для использования в динамическом трейлинг-стопе.

Slippage - допустимое проскальзывание (в пунктах).

MagicNumber – идентификатор ордеров, открываемых роботом.

Market Execution – при включении этого параметра (true) робот будет открывать ордера, а устанавливать stop loss и take profit позже (иногда может не быть take profit, но stop loss будет выставляться всегда). Когда параметр отключен (false) робот будет выставлять stop loss и take profit сразу с открытием ордера. Не все брокеры это поддерживают. Если вы не уверены, оставьте установки по умолчанию.

ShiftClose – при включении этого параметра, робот будет закрывать существующие позиции при наличии противоположного сигнала и снижении уровня прибыли.

Hedging – включение/выключение использования хеджирования. Необходимо установить параметр в FALSE для брокеров, которые не поддерживают хеджирования. При включении робот открывает до 2 противоположных ордеров одновременно по каждой паре.

Comments – комментарий к ордерам, открываемым роботом.

Мы рекомендуем оставить все настройки по умолчанию и не выставлять другие до проверки их на тестере или демо-счете.