


FTP

Conecta y gestiona un servidor FTP



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Conectar con FTP

Conectar con FTP para gestionarlo con Rocketbot

Parámetros	Descripción	ejemplo
Servidor	Dirección del servidor FTP	test.ftp.com
Puerto	Puerto del servidor FTP	5518
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la conexión	Variable
Usuario	Usuario del servidor FTP	user@test.com
Contraseña	Contraseña del usuario del servidor FTP	*****

Parámetros	Descripción	ejemplo
TLS	Activar TLS	True
Codificación	Codificación del servidor FTP	utf-8
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la conexión	result

Listar directorio

Lista el directorio del FTP en una variable de Rocketbot

Parámetros	Descripción	ejemplo
Guardar resultado en variable	Variable donde se guardará el resultado	Variable

Crear directorio

Crear directorio en la ruta actual

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de directorio	Nombre del directorio a crear	test
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado	Variable

Ir a directorio

Ir a directorio especificado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de directorio	Nombre del directorio al cual acceder	test
Guardar directorio actual en variable	Nombre de la variable donde se guardará el directorio actual	Variable

Subir archivo

Subir archivo a directorio actual

Parámetros	Descripción	ejemplo
Archivo a subir	Archivo que se subirá al directorio ftp	C:\Users\Usuario\Desktop\test.png
Tiempo de espera	Tiempo de espera máximo en segundos	10
Asignar resultado en variable	Variable donde se guardará el resultado	Variable

Descargar archivo

Descarga el archivo seleccionado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de archivo a descargar	Nombre del archivo que se descargará desde el directorio ftp	test.png
Ruta donde descargar	Ruta donde se descargará el archivo	C:\Users\Usuario\Desktop
Asignar resultado en variable	Asigna el resultado de la descarga a la variable seleccionada	Variable

Descargar directorio

Descarga el directorio actual

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta donde descargar	Ruta donde se descargará el directorio actual	C:/Users/User/Desktop
Incluir subdirectorios	Si se marca, se incluirán los subdirectorios en la descarga de manera recursiva	False
Asignar resultado en variable	Asigna el resultado de la descarga a la variable seleccionada	Variable

Eliminar archivo

Eliminar archivo en directorio actual

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de archivo a eliminar	Nombre de archivo que se eliminará del directorio actual	test.png
Asignar resultado en variable	Variable donde se almacenará el resultado de la operación	Variable

Cerrar Conexión

Cierra la conexión FTP

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------