

1. 关于安装centos注意点

1. 配置分盘区域及大小

2. 设置网络

修改 cd /etc/sysconfig/network-scripts/ 下 ech0 网络配置文件内容如下：

```
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="static"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="eth0"
UUID="edb23abf-2225-4beb-bf04-052ade55fa4e"
DEVICE="eth0"
ONBOOT="yes"
IPADDR0="192.168.1.10"
PREFIX0=24
NETMASK="255.255.255.0"
GATEWAY="192.168.1.1"
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.8.4
```

```
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="static"
DEFROUTE="yes"
```

IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="eth0"
UUID="edb23abf-2225-4beb-bf04-052ade55fa4e"
DEVICE="eth0"
ONBOOT="yes"
IPADDR0="192.168.1.10"
PREFIX0=24
NETMASK="255.255.255.0"
GATEWAY="192.168.1.1"
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4



修改 dns



配置 `/etc/sysconfig/network`

`NETWORKING=yes`

`HOSTNAME=centos7`

`GATEWAY=192.168.1.1`

重启网络 `service network restart`

2. centos的网络选择内部模式

3. 在网络连接 节目选择 桥接模式