

Bilibili Relay 使用文档

登陆

1、首次登陆

用户初次登陆的时候，Relay会提示用户先绑定谷歌二次验证，绑定完成之后再次登陆即可。

Relay地址：`relay.bilibili.co`

用户名：公司邮箱前缀

注意：首次登陆一定要扫描二维码，进行二次验证的绑定，否则第二次登陆会无法登陆。

以下是首次登陆的样例：



2、登陆

后续登陆需要输入密码+二次验证码，两者都验证成功之后才能进入Relay界面。

登陆界面如下：

```
➔ ~ ssh liuhao03e@jumper.bilibili.co
Password:
Verification code:
```

3、欢迎界面

Relay的所有功能，在欢迎界面都会给出相应的功能介绍。

```
~ ssh liuhao03@jumper.bilibili.co
Password:
Verification code:
Last login: Thu Feb 1 17:43:43 2018
```

[illegible]

liuhao03, 欢迎使用哔哩哔哩科技叠叠机平台

读板功能

s	<Server Name>	- 通过SSH连接服务器
v	<VM DOMAIN>	- 通过SSH连接虚拟机
c	<VM DOMAIN>	- 通过SSH连接公有云主机
n	<VM DOMAIN>	- 通过SSH连接私有云主机
cmc	<BLADE Name>	- 通过SSH连接CMC
do	<Switch Name>	- 连接到Docker Console
t	<Docker Name>	- 通过TELNET连接交换机

批量作业

ls	<list Name>	- 修改批量执行操作服务器列表
lv	<list Name>	- 修改批量执行操作虚拟机列表
bs	[-c] <list Name> <CMD>	- 对List中的服务器进行批量操作 包含-c选项时进行并行执行
bs	<list Name> <CMD>	- 对List中的虚拟机进行批量操作
as	<list Name> <Playbook>	- 对List中的服务器运行Ansible脚本
av	<list Name> <Playbook>	- 对List中的虚拟机运行Ansible脚本

运维小工具

sp	<URL>	- 测试下载速度
ping	<Host>	- PING指定服务器
mtr	<Host>	- TRACEROUTE指定服务器
dig	<Host>	- 对IP进行解析

账户管理

- h - 帮助
- p - 修改密码
- key - 修改公钥
- q - 退出堡垒机

```
liuhao@3:172.18.22.34 ->
```