




Manual Robot “Zone Recovery Hedge”

Robot creado por **The Power TRADING** para la plataforma de trading MT4, basado en una estrategia de Coberturas (abrir ordenes de compra y venta separadas por una zona central acabando el ciclo cuando toca el tp de algunas de ellas, esta estrategia no lleva SL).



LIMITE ORDENES=10

MULTIPLICADFOR DE ORDENES=1,5 – 2 ...




Es un robot cuantitativo, sólo se basa en el precio abriendo y cerrando sin aplicar análisis técnico.


METODOLOGÍA ZONE RECOVERY HEDGE

CONDICIONES

El robot empieza con una orden BUY con lotaje inicial y cuando el precio llega a la zona opuesta de la cobertura se abre un sell con lotaje multiplicado



Si llega a la zona superior de cobertura de abre otra orden buy con el lotaje multiplicado



y así sucesivamente hasta que toca el tp de alguna de ellas o llega al límite de órdenes seleccionado perdiendo y empezando el ciclo de nuevo.

PARAMETROS ROBOT ZONE RECOVERY HEDGE

En la siguiente imagen están los parámetros del robot:

RB_HEDGING_V0.1 ? X

Prueba Parámetros de entrada Optimización

Variable	Valor	Start	Paso	Stop
<input type="checkbox"/> MaxSpreadTolerable	300.0	3.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> Slippage	1	1	0	0
<input type="checkbox"/> MagicNumber	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> custom	criterio_sqn	sin_valor		sin_valor
<input type="checkbox"/> DDStop	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> PIPS_ZONA_COBERTURA	50.0	50.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> StopLoss	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> TakeProfit	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> LIMITE_SUP_COBERTURA	0.0	0.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> LIMITE_INF_COBERTURA	0.0	0.0	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVAR_BOT	true	false		true
<input type="checkbox"/> TAKE_PROFIT	0.0	0.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> TAKE_PROFIT_OBJETIVO	100.0	0.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> LIMITE_ORDENES	10	0	0	0
<input type="checkbox"/> ICLOSE_ANT	0.0	0.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> TAKE_PROFIT_SELL	0.0	0.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> MULTIPLICADOR_LOTAJE	2.0	0.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> Lote	0.01	0.1	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> LOTAJE_INICIAL	0.01	0.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> SELL_1_ON	0	0	0	0

Cargar Guardar

Aceptar Cancelar Restablecer



En amarillo tenemos las variables que hay que modificar para ajustar el bot a los parametros del activo.

- **PIPS_ZONA_COBERTURA** es la variable que define el ancho de la zona de cobertura.
- **ACTIVAR_BOT**, SIEMPRE EN true para que el bot funcione..
- **TAKE_PROFIT_OBJETIVO**, variable que define el TP OBJETIVO en Pips para todas las variables
- **LIMITE_ORDENES**, Limite de ordenes abrir en un mismo ciclo, el maximo es 10.
- **MULTIPLICADOR_LOTAJE**, variable que define el multiplicador de lotaje, si pones dos el lotaje pasara a valer el doble en cada operación.
- **Lote**, variable que define el lotaje inicial del ciclo.
- **LOTE_INICIAL**, variable que define el lotaje inicial del ciclo.

Se han creado un set de con los parámetros del creador "RB_ZRG_V0.1.set".



*Backtest eurUSD donde se puede apreciar los saltos cuando llega a el limite de las 10 ordenes.

ARCHIVO DESCARGA (contiene)

- Manuales para instalar BOT, backtestearlo...
- Los archivos del BOT.
- Set con los datos del creador "RB_ZRG_V0.1.set".



*Las martingalas es una gestion de riesgo muy agresiva **THE POWER TRADING NO SE HACE RESPONSABLE DE LA UTILIZADICION DEL BOT POR PARTE DE TERCEROS.**

¡QUE LO DISFRUTEIS!!!!