

Monder-levyn liittäminen Windowsiin

monder

Vaihe 1: Navigoi UnRAID-hallintapaneeliin

Navigoi valitsemallasi selaimella osoitteeseen <http://monder>

 <http://monder>


Vaihe 2: Etsi ylävalikosta kohta "SHARES"



Vaihe 3: Valitse share jonka haluat liittää Windowsiin

 Files

Vaihe 4: Etsi kohta nimeltä: "SMB Security Settings"

The image shows a Windows 'SMB Security Settings' dialog box. It has a title bar with a Windows logo and the text 'SMB Security Settings'. The dialog contains four settings: 'Share name:' with a text field containing 'Files', 'Export:' with a dropdown menu set to 'Yes', 'Case-sensitive names:' with a dropdown menu set to 'Auto', and 'Security:' with a dropdown menu set to 'Public'. At the bottom right, there are two buttons: 'APPLY' and 'DONE'.

Vaihe 5: Sääda asetukset:

Export: Yes/Yes (Hidden)/No

- Yes = Share on mahdollinen yhdistää Windowsiin ja sen voi löytää "Verkkolaitteet"-osiosta resurssienhallinnassa
- Yes (Hidden) = Share on mahdollinen yhdistää Windowsiin, mutta sitä ei voi löytää, vaan sinun tulee tietää oikea IP-osoite.
- No = Sharea ei voi yhdistää Windowsiin

Suositeltu: Yes (Hidden)

Case-sensitive names: Auto/Yes/Force lower
(Tästä voi lukea lisää UnRAIDin ohjeista tai klikkaamalla asetuksen nimeä asetuksissa)


Suositeltu: Auto

Security: Public/Secure/Private

- Public = Kaikki voivat yhdistää ilman salasanaa ja muokata tiedostoja
- Secure = Kaikki voivat lukea, vain tietyt muokata
- Private = Vain tietyt voivat lukea/muokata


Suositeltu: Private

Vaihe 6: Mene Windowsin resurssienhallintaan



Etsi "Tämä tietokone" tai "This PC" jonka jälkeen klikkaa siitä

Vaihe 7: Etsi yläpalkista "Yhdistä verkkoasemaan" tai "Map network drive"



Jos valikkoa ei näy, klikkaa ylhäällä olevaa "Tietokone" tai "Computer" painiketta.

Vaihe 8: Yhdistä verkkoasemaan

What network folder would you like to map?

Specify the drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:

Drive: ▼

Folder: ▼


Example: \\server\share

☒ Reconnect at sign-in

☐ Connect using different credentials

[Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures.](#)

Voit valita halutessasi verkkoasemalle itsemääritellyn kirjaimen (Esim: Z:\)



Drive: Z: ▼

Seuraavaksi sinun tulee kertoa Windowsille missä palvelin sijaitsee, jotta se tietää mihin yhdistää



Folder: \\monder\Files ▼

Kansion osoite alkaa kahdella kenoviivalla (\\), jonka jälkeen tulee palvelimen nimi.


Tässä tapauksessa se on "monder". (\\monder). Seuraavaksi tulee sharen nimi. Tässä tapauksessa se on "Files", joka tarkoittaa sitä, että koko osoite on "\\monder\Files".

Joissain harvoissa tapauksissa verkkoreititin / modeemi ei tue erästä tarvittua ominaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että saatat joutua käyttämään palvelimen IP-osoitetta pelkän nimen sijasta. Palvelimen IP-osoitteen näet palvelintietokoneelta

```
unRAID Server OS version: 6.9.  
IPv4 address: 192.168.1.154 ← Palvelimen IP-osoite  
IPv6 address: not set
```


Vaihe 9: Kirjautuminen

Palvelimen osoitteen alapuolella on kaksi valintaruutua. On suositeltavaa ruksata molemmat niistä kirjautumisen helpottamiseksi.



Seuraavaksi paina “Valmis” tai “Finish” painiketta oikeassa alareunassa edetäksesi

Vaihe 10: Tunnistautuminen





Seuraavaksi kirjoita ylempään laatikkoon käyttäjännimesi, jonka loit aiemmin ja alempaan sen salasana

On suositeltavaa laittaa raksi ruutuun salasanan alla olevaan kenttään, jos et halua kirjoittaa tietojasi uusiksi joka kirjautumiskerta.

Klikkaa “OK”, kun olet kirjoittanut tietosi


Vaihe 11: Sharen käyttäminen



Share on nyt näkyvissä
Windowsissa verkkoasemana
kirjaimella Z:

Onneksi olkoon!
Olet yhdistänyt ensimmäisen sharesi
Windowsiin onnistuneesti!

monder



UNRAID