

Key name	Code	Const
Left mouse button	01	VK_LBUTTON
Right mouse button	02	VK_RBUTTON
Control-break processing	03	VK_CANCEL
Middle mouse button (three-button mouse)	04	VK_MBUTTON
BACKSPACE key	08	VK_BACK
TAB key	09	VK_TAB
CLEAR key	0C	VK_CLEAR
ENTER key	0D	VK_RETURN
SHIFT key	10	VK_SHIFT
CTRL key	11	VK_CONTROL
ALT key	12	VK_MENU
PAUSE key	13	VK_PAUSE
CAPS LOCK key	14	VK_CAPITAL
ESC key	1B	VK_ESCAPE
SPACEBAR	20	VK_SPACE
PAGE UP key	21	VK_PRIOR
PAGE DOWN key	22	VK_NEXT
END key	23	VK_END
HOME key	24	VK_HOME
LEFT ARROW key	25	VK_LEFT
UP ARROW key	26	VK_UP
RIGHT ARROW key	27	VK_RIGHT
DOWN ARROW key	28	VK_DOWN
SELECT key	29	VK_SELECT
PRINT key	2A	VK_PRINT
EXECUTE key	2B	VK_EXECUTE
PRINT SCREEN key	2C	VK_SNAPSHOT
INS key	2D	VK_INSERT
DEL key	2E	VK_DELETE
HELP key	2F	VK_HELP
0 key	30	---
1 key	31	---
2 key	32	---
3 key	33	---
4 key	34	---
5 key	35	---
6 key	36	---
7 key	37	---
8 key	38	---
9 key	39	---
A key	41	---
B key	42	---
C key	43	---
D key	44	---
E key	45	---
F key	46	---
G key	47	---
H key	48	---
I key	49	---
J key	4A	---
K key	4B	---

L key	4C	---
M key	4D	---
N key	4E	---
O key	4F	---
P key	50	---
Q key	51	---
R key	52	---
S key	53	---
T key	54	---
U key	55	---
V key	56	---
W key	57	---
X key	58	---
Y key	59	---
Z key	5A	---
Numeric keypad 0 key	60	VK_NUMPAD0
Numeric keypad 1 key	61	VK_NUMPAD1
Numeric keypad 2 key	62	VK_NUMPAD2
Numeric keypad 3 key	63	VK_NUMPAD3
Numeric keypad 4 key	64	VK_NUMPAD4
Numeric keypad 5 key	65	VK_NUMPAD5
Numeric keypad 6 key	66	VK_NUMPAD6
Numeric keypad 7 key	67	VK_NUMPAD7
Numeric keypad 8 key	68	VK_NUMPAD8
Numeric keypad 9 key	69	VK_NUMPAD9
Separator key	6C	VK_SEPARATOR
Subtract key	6D	VK_SUBTRACT
Decimal key	6E	VK_DECIMAL
Divide key	6F	VK_DIVIDE
F1 key	70	VK_F1
F2 key	71	VK_F2
F3 key	72	VK_F3
F4 key	73	VK_F4
F5 key	74	VK_F5
F6 key	75	VK_F6
F7 key	76	VK_F7
F8 key	77	VK_F8
F9 key	78	VK_F9
F10 key	79	VK_F10
F11 key	7A	VK_F11
F12 key	7B	VK_F12
F13 key	7C	VK_F13
F14 key	7D	VK_F14
F15 key	7E	VK_F15
F16 key	7F	VK_F16
F17 key	80H	VK_F17
F18 key	81H	VK_F18
F19 key	82H	VK_F19
F20 key	83H	VK_F20
F21 key	84H	VK_F21
F22 key	85H	VK_F22
F23 key	86H	VK_F23

F24 key	87H	VK_F24
NUM LOCK key	90	VK_NUMLOCK
SCROLL LOCK key	91	VK_SCROLL
Left SHIFT key	A0	VK_LSHIFT
Right SHIFT key	A1	VK_RSHIFT
Left CONTROL key	A2	VK_LCONTROL
Right CONTROL key	A3	VK_RCONTROL
Left MENU key	A4	VK_LMENU
Right MENU key	A5	VK_RMENU
Play key	FA	VK_PLAY
Zoom key	FB	VK_ZOOM