

Windows



MySQL 5.6 安装及配置 详细图解

一、安装前的准备

1、下载安装程序包，可到 MySQL 官方网站 www.mysql.com 下载，如图 1-1：



图 1-1

下载后的安装文件如图 1-2 所示：




图 1-2

二、安装

1、双击下载的安装文件，本篇博文安装的 MySQL 版本为 5.6.10.1，出现如图 1-3 所示页面：




图 1-3

2、点击“Install MySQL Products”，进入如图 1-4 页面：




图 1-4

3、勾选 “I accept the license terms” 后，点击 “Next”，出现如图 1-5 所示查找最新产品的更新页面，不喜欢更新的话，可以选择下方的 “Skip the check for updates(not recommended)”，点击 “Next” 继续：




图 1-5

4、根据右侧安装类型描述文件选择适合自己的安装类型，如图 1-6 所示，注意修改安装路径，以防重装系统后，需要再次安装 MySQL：




图 1-6

5、根据您所选择的安装类型，会需要安装一些框架（framework），点击“Execute”安装所需框架，如图 1-7：




图 1-7

6、安装框架过程中的页面，如图 1-8：




图 1-8

7、框架安装成功后的提示，如图 1-9：




图 1-9

8、所需框架均安装成功后，如图 1-10，点击“Next”：




图 1-10

9、开始安装，如图 1-11，点击“Execute”，安装过程中的界面如图 1-12：




图 1-11




图 1-12

10、配置信息的确定，如图 1-13，点击“Next”：




图 1-13

11、服务器配置型选择，Developer Machine——安装的 MySQL 服务器作为开发机器的一部分，在三种类型选择中，占用最少的内存；Server Machine——安装的 MySQL 服务器作为服务器机器的一部分，占用内存在三种类型中居中；Dedicated MySQL Server Machine——安装专用 MySQL 数据库服务器，占用机器全部有效的内存。可不作修改，默认端口 3306 等也可不做修改，点击“Next”：




图 1-14

12、设置管理员密码，如图 1-15，选择“Add User”，同时可以创建用户，从安全角度考虑最好不要创建用户：




图 1-15

13、在如图 1-16 的界面中，可以设置系统服务器名称，是否在系统启动的同时自动自动 MySQL 数据库服务器，可用默认选项，点击“Next”：




图 1-16

14、确认安装完成，勾选中“Start MySQL Workbench after Setup”，可对是否成功安装进行测试，点击“Finish”：




图 1-17

三、安装成功

1、出现 Workbench GUI 页面，如图 1-18，安装成功：




图 1-18

原文链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_7cecec9501017cmk.html