

คู่มือการพิมพ์ของน้ำตา

โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ : [Adobe Acrobat Reader DC](#)

- ที่อยู่ไฟล์ \\CORETECHSERV\\fileshared\\แบบฟอร์ม PDF\\ซองน้ำตา\\C4 color.pdf

สำหรับเครื่องพิมพ์ใหญ่ : Samsung CLX

วิธีการพิมพ์ของสามารถทำได้ดังนี้

- ใส่ซองน้ำตา : ใส่ซองจดหมายในช่อง MP Tray (ด้านข้าง) > คำนวณหน้าที่จะพิมพ์ลง > หันปีกซองออกนอกเครื่อง
- ขั้นตอนที่ 1 : ตั้งค่าที่เครื่องพิมพ์
 - 1.4 ไปที่หน้าเครื่อง กดเมนู ตั้งค่า > ค่ากระดาษ > ค่าปรับตั้ง > ถาดอเนกประสงค์ > ขนาดกระดาษ
 - 1.5 ตั้งค่าขนาดกระดาษ กดเมนู ขนาดกระดาษ > ขนาดกำหนดเอง > C4 Env
 - 1.6 กลับสู่หน้าจอหลักกดปุ่ม HOME
- ขั้นตอนที่ 2 : ตั้งค่าที่โปรแกรม
 - 2.5 เปิดไฟล์ C4 Color.pdf
 - 2.6 กดพิมพ์งาน > ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยการกดเมนู Properties
 - 2.7 ตั้งค่าที่เมนู Paper ดังนี้
 - 2.7.1 เพิ่มขนาดกระดาษเฉพาะ โดยเลือก Original Size > Edit
 - 2.7.1.1 พิมพ์ชื่อกระดาษที่ต้องการจะเพิ่มในช่อง Custom Name (ตัวอย่าง. C4 Enve)
 - 2.7.1.2 ตั้งค่าความกว้างยาวของกระดาษในช่อง Custom Paper Size > 229 x 324 mm
 - 2.7.1.3 จากนั้นกด Add เพื่อทำการเพิ่ม
 - 2.7.1.4 จากนั้นกด OK เพื่อยืนยันการเพิ่ม
 - 2.7.2 เลือก Output Size > Same as Original Size
 - 2.7.3 เลือก Source > MP Tray
 - 2.7.4 เลือก Type > Thick
 - 2.8 จากนั้นกด OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า และดำเนินการพิมพ์ของจดหมาย