

1、——新增远端机界面。缺少绑定远端机部分。——

新增远端机

×

归属于哪个近端机？ 需要做一个下拉菜单选择已有的近端机。

\* 设备ID

请输入设备ID

\* 设备名字

请输入设备名称

地址

请输入地址

描述

请输入描述

取消

确定

2、——修改远端机界面。同上。——

修改近端机

×

\* 设备ID

1

\* 设备名字

远端机01号

地址

达因瑞康公司

描述

请输入描述

取消

确定

3、——Google 浏览器。——主页下的每个设备的在线状态后面——???




4、——全局超时后不要重启 TCP 服务器，也不要重新切换页面。

6+理由：只做超时处理，提示用户就可以了。因为不确定是 web 的问题还是设备的问题。


5、——远、近端机设备管理页面的“IP 地址和端口号”——合并——下。列名称：IP 信息。——使用目前端口的字段。

近端机设备		远端机设备				
+ 增加						
设备ID	设备名称	地址	IP地址	端口	更新时间	操作
1	近端机01号	北京丰台区中核路	127.0.0.1	127.0.0.1:60595	2021-04-01T06:25:52.000+00:00	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>
2	近端机02号	北京市丰台区长辛店			2021-03-20T14:57:08.000+00:00	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>
3	近端机03号	北京市东城区和平里			2021-03-20T14:57:10.000+00:00	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>
123	123					<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>

6、——设置参数页面的树状图。不需要显示报警灯。——



7、——用户管理界面不需要角色权限信息、有效期信息、线路全线按钮。——



8、——用户管理界面的“巡检管理权限”1——全部——不要直接写数字1——

9、——设置参数页面下的一远端机信息底部的背景颜色没有规律？——

在线状态:

读取

设置

远端机01号 达因瑞康公司

设备ID

1

模块名称	目前数值	单位
光模块衰减	<div>22</div>	0-31 (范围值)
收光功率	0	单位:dbm
功放衰减	<div>22</div>	无符号数
下行反向功率	0	单位dbm
功放温度	0	有符号数: °C
功放ALC值	0	有符号数: dBm
驻波比	0	无符号数
下行前向功率	0	有符号数: dBm
上行衰减	<div>12</div>	无符号数
LNA最大增益	0	有符号数: DB

版本号

读取版本号

10、——Safari 浏览器显示不全。——

127.0.0.1

admin

主

设备管理

故障管理

数据管理

设置参数

用户管理

远端机设备

远端机设备

增加

设备ID	设备名称	地址	IP地址	端口	更新时间	操作
1	远端机01号	北京丰台区中核路	127.0.0.1	127.0.0.1:60595	2021-04-01T10:17:29.000+00:00	<div>修改</div> <div>删除</div>

共 4 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

11、~~手动检测、读取、设置、ws部分~~ ~~devciold~~ 前面需要加上 ~~neardevice~~ 或者 ~~fardevice~~

12、 登录的页面背景图换一下，和公司相关的。 光纤直放站字体改一下。美化。

13、~~首页的底图要自适应屏幕。~~

14、 树状图美化。 增加远近端机的小图标。

15、 设置参数之后，要执行一遍读取的指令


理由：下位机回复设置的指令并未携带参数。所以不知道下位机到底是否设置成功。就算设置成功了也不知道参数。所以服务器这边不能在下位机还未回复之前写数据库。下位机回复了之后又拿不到数据。无法写数据库。

16、 关于检测中的改版。

01 代表报警 使用红色

00 代表正常 使用绿色

255 代表下位机的某个模块超时 并不是网络超时 使用灰色



17、

~~commandString~~ ~~指令~~

~~userName~~ ~~用户名~~

~~type test~~ ~~测试~~ ~~任意其他字符串~~ ~~正式~~